

警示: 实验报告如有雷同,雷同各方当次实验成绩均以 0 分计;在规定时间内未上交实验报告的,不 得以其他方式补交, 当次成绩按 0 分计; 实验报告文件以 PDF 格式提交。

院系		班级		学号	姓名	
完成日期:	2017年	月	日			

ARP 测试与防御实验

【实验名称】

ARP测试与防御。

【实验目的】

使用交换机的ARP检查功能,防止ARP欺骗攻击。

【实验原理】

ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)是一个位于 TCP/IP 协议栈中的低层协议,负责 将某个 IP 地址解析成对应的 MAC 地址。

(1) 对路由器 ARP 表的欺骗

原理: 截获网关数据。它通知路由器一系列错误的内网 MAC 地址,并按照一定的频率不断进行, 使真实的地址信息无法通过更新保存在路由器中,结果路由器的所有数据只能发送给错误的 MAC 地址, 造成正常 PC 无法收到信息。

(2) 对内网 PC 的网关欺骗


原理: 伪造网关。它的原理是建立假网关, 让被它欺骗的 PC 向假网关发数据, 而不是通过正常的 路由器途径上网。在 PC 看来,就是上不了网了,"网络掉线了"。

交换机的 ARP 检查功能,可以检查端口收到的 ARP 报文的合法性,并可以丢弃非法的 ARP 报文, 防止 ARP 欺骗攻击。

【需求分析】

ARP欺骗攻击是目前内部网络出现的最频繁的一种攻击。对于这种攻击,需要检查网络中ARP报文 的合法性。交换机的ARP检查功能可以满足这个要求,防止ARP欺骗攻击。

【实验拓扑】



【实验设备】

交换机1台;

PC机2台,其中一台需要安装ARP欺骗攻击工具(下面以WinArpSpoofer为例,同学也可自行选择其 他软件工具);



路由器1台(作为网关)。

【实验步骤】

步骤1 配置IP地址,测试网络连通性。


按照拓扑图正确配置PC机、攻击机、路由器的IP地址,使用ping命令验证设备之间的连通性,保证可以互通。查看PC机本地的ARP缓存,ARP表中存有正确的网关的IP与MAC地址绑定,在命令窗口下,arp-a。

配置PC机地址

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性								
常规								
如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。								
● 自动获得 IP 地址 (2)● 使用下面的 IP 地址 (5):								
IP 地址(L):	192 .168 . 1 . 2							
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0							
默认网关 @):	192 . 168 . 1 . 1							
● 自动获得 DNS 服务器地址 ②● 使用下面的 DNS 服务器地址 ②								
首选 DMS 服务器(P):								
备用 DNS 服务器(A):								
□ 退出时验证设置 (L)	高级(Y)							
	确定 取消							

攻击机





路由器IP地址

```
8-RSR20-1(config)#interface gigabitethernet 0/0
8-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
8-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#no shutdown
8-RSR20-1(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exit
8-RSR20-1(config)#show ip interface brief
Interface
                                  IP-Address(Pri)
                                                       IP-Address(Sec)
                                                                             Statu
                  Protoco1
Serial 2/0
                                 no address
                                                       no address
                                                                             up
                  down
SIC-3G-WCDMA 3∕Ø
                                  no address
                                                       no address
                                                                             up
                  down
GigabitEthernet 0/0
                                  192.168.1.1/24
                                                       no address
                                                                             up
GigabitEthernet 0/1
                                  no address
                                                       no address
                                                                             down
                  down
ULAN 1
                                  no address
                                                       no address
                                                                             นท
                  down
8-RSR20-1(config)#
```

使用ping命令验证设备之间的连通性,保证可以互通。

```
C: Wsers \B402>ping 192.168.1.64

正在 Ping 192.168.1.64 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.64 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.1.64 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 <0% 丢失>,
往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms
```



```
C:\Users\B403>ping 192.168.1.2

正在 Ping 192.168.1.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.1.2 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0(0% 丢失),
往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms


C:\Users\B403>
```

查看PC机本地的ARP缓存,ARP表中存有正确的网关的IP与MAC地址绑定,在命令窗口下,arp-a。

```
C:\Users\B402>arp -a
接口: 192.168.1.2 --
  Internet 地址
                        物理地址
                        58-69-6c-27-bd-51
  192.168.1.1
                        50-e5-49-8b-9b-9b
  192.168.1.64
  192.168.1.255
                        ff-ff-ff-ff-ff
  224.0.0.2
                        01-00-5e-00-00-02
  224.0.0.22
                        01-00-5e-00-00-16
  224.0.0.252
                        01-00-5e-00-00-fc
                        01-00-5e-40-98-8f
  239.192.152.143
  239.255.255.250
                        01-00-5e-7f-ff-fa
C: \Users\B402>
```

步骤2 在攻击机上运行WinArpSpoofer软件(在网络上下载)后,在界面"Adapter"选项卡中,选择正确的网卡后,WinArpSpoofer会显示网卡的IP地址、掩码、网关、MAC地址以及网关的MAC地址信息。






步骤3 在WinArpSpoofer配置

在WinArpSpoofer界面中选择"Spoofing"标签,打开"Spoofing"选项卡界面;


在"Spoofing"页面中,取消选中"Act as a Router(or Gateway)while spoofing."选项。如果选中,软件还将进行ARP中间人攻击。点选"->Gateway",配置完毕后,单击"OK"按钮。






步骤4 使用WinArpSpoofer进行扫描。

单击工具栏中的"Scan"按钮,软件将扫描网络中的主机,并获取其IP地址、MAC地址等信息。



步骤5 进行ARP欺骗。

单击工具栏中的"Start"按钮,软件将进行ARP欺骗攻击。






Information Security 实验报告

第7页共 页

通过使用Wireshark捕获攻击机发出的报文,可以看出攻击机发送了经过伪造的ARP应答(Reply)报文。




步骤7 验证测试。

使用PC机ping网关的地址,发现无法ping通。查看PC机的ARP缓存,可以看到PC机收到了伪造的ARP应答报文后,更新了ARP表,表中的条目为错误的绑定,即网关的IP地址与攻击机的MAC地址进行了绑定。这可在命令窗口下用arp -a进行显示。







步骤8 配置ARP检查, 防止ARP欺骗攻击。

在交换机连接攻击者PC的端口上启用ARP检查功能,防止ARP欺骗攻击。

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport port-security


Switch(config-if)#switchport port-security mac-address [MAC] ip-address [IP] ! 将攻击者的MAC地址与 其真实的IP地址绑定(MAC、IP以实际值代入)。

```
8-S5750-1(config)#interface gigabitethernet 0/1
8-S5750-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#switchport port-security
8-S5750-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#$5498b9b9b ip-address 192.168.1.64
8-S5750-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#
```

步骤9 验证测试。

启用 ARP 检查功能后,当交换机端口收到非法 ARP 报文后,会将其丢弃。这时在 PC 机上查看 ARP 缓存,可以看到 ARP 表中的条目是正确的,且 PC 可以 ping 通网关。(注意:由于 PC 机之前缓存了错误的 ARP 条目,所以需要等到错误条目超时或者使用 arp –d 命令进行手动删除之后,PC 机才能解析出正确的网关 MAC 地址。





【实验思考】

- (1) ARP 欺骗攻击比较常见,讨论有那些普通适用的防御措施。
 - 1. ARP 双向绑定
 - 2. 建立 DHCP 服务器



Information Security 实验报告

第 10 页 共

页

- 3. 划分安全区域
- (2) 在 IPv6 协议下,是否有 ARP 欺骗攻击?

ARP 欺骗攻击在表现上,对于主机污染邻居映射关系,对于网络设备污染 FDB 表。

理论上来说,IPv6 中对应 ARP 功能的邻居发现协议中,利用 IPv6 的地址空间较长,将实际的签名信息也存在里面,用这种方式来使得源地址的拥有权是可以验证的。因而应该是不存在 ARP 欺骗攻击的。