# 自分自身のホームディレクトリが 設定されているシェル変数

O FreeBSL

O Solaris

シェルを実行中のユーザのホームディレクトリの絶対パスは、シェル変数HOMEに設定さ れています。これは、ユーザのログイン時に設定される環境変数HOMEの値を受け継いだも HOMEの値は、cdコマンドを引数なしで実行してホームディレクトリに移動する場合や、 チルダ展開の際に参照されます。詳しくはcdコマンドの項(p.95)を参照してください。

### 参照

cd(p.95)

チルダ展開~(p.233)

単語分割に用いられる区切り文字が 設定されているシェル変数

### O FreeBSD

O Solaris

### FS

シェルが単語分割を行う際には、シェル変数IFSに設定されている文字を区切り文字とし 解説

て使用します。IFSの値のデフォルトは、スペース、タブ、改行の3文字です。詳しくは単語

分割の項(p.237)を参照してください。

パラメータ展開 >第8章

00

187

条件判断をともなうバラメータ展開。

8.1 極歌 8.2

186

> 第8章 パラメータ展開

# パラメータのデフォルト値を指定する

際の値に展開することです。単なるシェル変数の参照も、パラメータ展開の一つです。しか パラメータ展開とは、パラメータ(シェル変数と位置パラメータと特殊パラメータ)を、実

パラメータ展開の概要

し、パラメータ展開では、単にシェル変数などのパラメータを参照するだけでなく、パラメ ータの参照時に、"\${var:-default}"のように何らかの条件判断を行えます。具体的にいう と、シェル変数の参照は通常はパラメータ名の頭に\$を付け、さらにダブルクォートを付け て "\$var"の形にしますが、ここで "\${var:-default}"のような{ }を使った書き方ができ、シ ェル変数がセットされているかどうかによって条件判断をして違う動作をさせることができ るのです(図A)。本章では、このような条件判断をともなうパラメータの参照など、パラメ

書式 \${(パラメータ):-(値)

\${(パラメータ)-(値)

引数1が未設定または空文字列の場合は/tmpにコピー fileを、引数1で指定したディレクトリにコピー、

### 室

タの展開方法をまとめて「パラメータ展開」として説明します。

図A パウメータ展開の例

cp file "\${1:-/tmp}"

### 基本事項

\${バラメータ:値}は、Mラメータが設定されていないかまたは空文字列の場合に指定した ①に展開され、それ以外の場合は通常通りパラメータ自身の値に展開されます。

\${パラメータ-値}は、Mラ×-4が設定されていない場合に指定した値に展開され、それ 以外の場合は通常通りパラメータ自身の値に展開されます。

varに値がセットされていなければ…

varに値がセットされていれば…

"\${var:-default}"

蘇瞅

varの値

"\${var:-default}"

"\${var:-default}"

defaultという文字列

らのパラメータが未設定でも動作するように、その**デフォルト値を指定したい**場合がありま シェルスクリプト中でシェル変数や位置パラメータなどのパラメータを参照する際、 す。このような時、キ{パラメータ:・値}やキ{パラメータ・値}が便利です。 \${パラメータ:-値}では、パラメータが空文字列の場合もパラメータが未設定の場合と同 様に扱いますが、タ{パラメータ-値}では、単純にパラメータ自体がセットされているかど うかだけで判断します。

冒頭の例のように、このパラメータ展開の場合も、通常のパラメータの参照の場合と同じ く、全体をダブルクォートで囲んで、展開後の値がさらに余分に解釈されてしまうのを防い だほうがよいでしょう。 なお、これらのパラメータ展開では、展開される値は変化しても、パラメータ自身の値は 変化しません。パラメータ自身の値も変化させたい場合はキ{パラメータ:=値}のパラメータ 展開を用います<sup>注1</sup>。

### ド文での記述

冒頭の例のキイパラメータ :- 値 トを参考までに近文で記述するとリストAのようになります。 近文よりもパラメータ展開のほうが簡潔に記述できることがわかります。

「\${パラメータ :=値}と\${パラメータ=値}」(p.189)を参照してください。

187

し、展開後の値がさらに余分に解釈されてしまうのを防いだほうがよいで

しょう。とくに、\$の後に{}のカッコがあるため、あたかもすでにクォー トされているような錯覚を受けやすいので注意してください。ダブルクォ

ートの頃(p.209)も合わせて参照してください。

パラメータ展開で、\${var:-default}のように記述する場合も、\$varの 場合と同じく全体をダブルクォートで囲んで、"\${var:-default}"と記述

パラメータ展開とダブルクォート

2

タ=(

パラメータにデフォルト値を代入する



>第8章 パラメータ展開







cp file "\${TMPDIR:=/tmp}"

シェル変数TMPDIRが未設定または空文字列の 場合は/twpを代入し、シェル変数TMPDIRの示すディレクトリにfileをコピー

室

\${バラメータ::値}は、バラ×-タが設定されていないかまたは空文字列の場合には指定し た電が代入され、その値に展開されます。それ以外の場合は通常通りパラメータ自身の値に 展開されます。

N \${パラメータ=値}は、「パラ×-4)が設定されていない場合には指定した値が代入され、 の値に展開されます。それ以外の場合は通常通りパラメータ自身の値に展開されます。

シェルスクリプト中でシェル変数を参照する際、シェル変数が未設定の場合にはそのデフ **ォルト値を代入したい**場合があります。このような時、\${パラメータ :=値}や\${パラメータ =値}が便利です。

\${パラメータ:=値}では、パラメータが空文字列の場合もパラメータが未設定の場合と同 様に扱いますが、\${パラメータ=値}では、単純にパラメータ自体がセットされているかど うかだけで判断します。

冒頭の例のように、このパラメータ展開の場合も、通常のパラメータの参照の場合と同じ く、全体をダブルクォートで囲んで、展開後の値がさらに余分に解釈されてしまうのを防い だほうがよいでしょう。

なお、これらのパラメータ展開では、パラメータは値が代入可能なシェル変数である必要 があり、位置パラメータや特殊パラメータは指定できません。

### if文での記述

空文字列のパラメータは、次のように、シェル変数名と=とを記述し、=

空文字列のパラメータをセットするには

タ(シェル変数)varはセットされていますが、中身は空文字列という状態 の右側に何も書かないことによってセットできます。この場合、パラメー

varはセットされているが、中身は空文字列

Var=

冒頭の例の\${パラメータ:=値}を参考までに近文で記述するとリストAのようになります。 ff文よりもパラメータ展開のほうが簡潔に記述できることがわかります。

### コマンドの利用

パラメータ展開のみを、;コマンドを利用して先に行っておき、以降は通常通りシェル変 数を参照するようにすることもできます。冒頭の例を:コマンドを利用するように書き直す と、リストBのようになります。 189

### 機照

\${パラメータ:=値}と\${パラメータ=値}(p.189) ダブルクォート" "(p.209)

188

条件判断をともなうパラメータ展開

if [ -z "\$TMPDIR" ] ......シェル変数TMPDIRが未設定または空文字列の場合

シェル変数TMPDIRにデフォルト値の/tmpを代入 TMPDIR=/tmp

----fileをシェル変数TMPDIRの指すディレクトリにコピー cp file "\$TMPDIR"

# 以える :コマンドを利用した例

シェル変数TMPDIRが未設定または空文字列の場合は/tmpを代入 …fileをシェル変数TMPDIRの指すディレクトリにコピー cp file "\$TMPDIR" : \${TMPDIR:=/tmp}

パラメータ未設定時にエラーメッセージを 出してシェルスクリプトを終了する



書式 \${パラメータ :? 値 \$ ハラメータ? 値

/tmpにコピー、引数1が未設定 cp "\${1:?ファイルが指定されていません}" /tmp .......引数1で指定されたファイルを

または空文字列の場合はエラ メッセージを出した然了

### 壑

### 基本事項

\$[パラメータ:2値]は、Mラメータが設定されていないか、または空文字列の場合には、指 **起した(値)がエラーメッセージとして表示され、シェルスクリプトを終了します。それ以外の** 場合は通常通りパラメータ自身の値に展開されます。 \${バラメータ?値}は、バラメータが設定されていない場合には指定した値がエラーメッセ ージとして表示され、シェルスクリプトを終了します。それ以外の場合は、通常通りパラメ ータ自身の値に展開されます。

いずれの場合も、シェルがシェルスクリプトではなく、コマンドラインを実行しているシ ェル(対話シェル)の場合はシェルは終了されません。

値の指定は省略でき、値を省略した場合はシェルによって既定のエラーメッセージが表示

**終了したい**場合があります。このような時、\${パラメータ :?値}や\${パラメータ?値}が便 シェルスクリプト中で、必要なパラメータが未設定の場合にはエラーメッセージを出して 利です。このパラメータ展開では、パラメータが未設定でエラーになった場合には、コマン ドの実行前にシェルスクリプトが終了します。

\${パラメータ:?値}では、パラメータが空文字列の場合もパラメータが未設定の場合と同 墩に扱いますが、\${パラメータ?値}では、単純にパラメータ自体がセットされているかど うかだけで判断します。

冒頭の例のように、このパラメータ展開の場合も、通常のパラメータの参照の場合と同じ く、全体をダブルクォートで囲んで、展開後の値がさらに余分に解釈されてしまうのを防い だほうがよいでしょう。

### げ女での記述

冒頭の例の\${パラメータ:?値}を参考までに近文で記述するとリストAのようになります。 f文よりもパラメータ展開のほうが簡潔に記述できることがわかります。

191

機器

:コマンド(p.87) ダブルクォート" "(p.209)

### コマンドの利用

パラメータ展開のみを、:コマンドを利用して先に行っておき、以降は通常通りシェル変 数を参照するようにすることもできます。冒頭の例を:コマンドを利用するように書き直す と、リストBのようになります。

### エレーメッセーンの細路

\${バラメータ:?}のように、エラーメッセージの指定を省略することもできます。この場 合、エラーメッセージはシェル側で用意されたメッセージになります。図Aは、シェル変数 varに空文字列以外の値がセットされているかどうかをチェックしており、その結果、エラ ーメッセージが表示されています。なお、ここではコマンドラインで直接実行しているため、 エラー時にシェルは終了されません。

# リストへ シャパラメータ:値を行文で記述した例

-引数1で指定のファイルを/tmpにコピー 引数1が未設定または空文字列の場合 --エラーメッセージを表示 終了ステータス1で終了 echo 'ファイルが指定されていません' if [ -z "\$1" ] cp "\$1" /tmp exit 1 .

## リストB :コマンドを利用した例

·引数1が未設定または空文字列の場合はエラー 引数1で指定のファイルを/tmpにコピー メッセージを出した然了 : \${1:?ファイルが指定されていません} cp "\$1" /tmp

# MA エラーメッセージの省略

varが未設定という、シェルからのエラーメッセージ エラーメッセージを省略してバラメータをチェック 念のためシェル変数varをunsetする bash: var: parameter null or not set \$ : \${var:?} \$ unset var

### 物照

:コマンド(p.87) ダブルクォート" "(p.209)

条件判断をともなうパラメータ展開

# パラメータが設定されている場合のみ 指定の値に展開する





書式 \${パラメータ:+値 \${パラメータ + (値) LD\_LIBRARY\_PATH=/usr/local/myapp/lib\${LD\_LIBRARY\_PATH:+:}\$LD\_LIBRARY\_PATH LD LIBRARY PATHの先頭にディレクトリを追加

(すでにLD LIBRARY PATHが設定されている場合は:で区切る)

環境変数としてエクスポートする

export LD LIBRARY PATH

\${バラメータ:+値}は、バラメータが空文字列以外に設定されている場合に指定した値)に展

\${バラメータ+値}は、バラメータが設定されている場合に指定した値に展開され、それ以

開され、それ以外の場合は空文字列に展開されます。

外の場合は空文字列に展開されます。

\${パラメータ:+値}は\${パラメータ:-値}とは逆に、パラメータが設定されている場合に 指定の値に展開されます。したがって、すでにパラメータが設定されている場合のみ、何ら かの別の値に展開したい場合に使用できます。パラメータに元々設定されていた値は展開の 結果には現れません。

\${パラメータ:+値}では、パラメータが空文字列の場合もパラメータが未設定の場合と同 様に扱いますが、\${パラメータ+値}では、単純にパラメータ自体がセットされているかど うかだけで判断します。

冒頭の例では展開結果を直接シェル変数に代入しているため、全体のダブルクォートは省 略していますが、一般には、通常のパラメータの参照の場合と同じく、全体をダブルクォー トで囲んで、展開後の値がさらに余分に解釈されてしまうのを防いだほうがよいでしょう。

## \${パラメータ:+値}の効用

LIBRARY\_PATHにすでにほかのディレクトリが設定されている場合は、複数のディレクトリ を:で区切って並べる必要があります。そこで、:が必要な時のみ:という文字に展開される 冒頭の例では、共有ライブラリのディレクトリを指定するLD\_LIBRARY\_PATHという環境 変数に「/usr/local/myapp/lib」というディレクトリを追加しています。このとき、LD\_ ように、\${LD\_LIBRARY\_PATH:+:}というパラメータ展開を使用しているのです。

これを、単純にリストAのように記述すると、元々LD\_LIBRARY\_PATHが設定されていな かった場合に、その値の右端に:が余分に付いてしまいます。

### if文での記述

冒頭の例を近文で記述するとリストBのように、少々冗長になります。この例からも、近文 よりもパラメータ展開のほうが簡潔に記述できることがわかります。

# UXIVA 単純に設定して:が余分に付く例

環境変数としてエクスポートする LD\_LIBRARY\_PATH=/usr/local/myapp/lib:\$LD\_LIBRARY\_PATH...LD\_LIBRARY\_PATHが未設定の場合、 右端に:が余分に付いてしまう export LD\_LIBRARY PATH

# ●女子記 5/パラメータ:+値)をif文で記述した例

if [ -n "\$LD_LIBRARY_PATH" ]
-------------------------------

# \${#パルメータ}

# パラメータの値の文字列の長さを求める

O FreeBSD







シェル変数varの中身の文字列の長さを表示する

### echo \${#var} 室

**\${#バラメータ}は、その(バラ×-タ)の値の文字列の長さの数値に展開されます。(バラ×-タ カジ** 未設定の場合は「0」になります。 基本事項

シェル変数や位置パラメータなどにセットされている文字列の長さを知りたい場合、\${# パラメータ}というパラメータ展開が使えます。ただし、Solarisのshなど、対応していない シェルが存在するため、使用には注意が必要です。

このパラメータ展開では、必ず何らかの数値に展開されるため、全体をダブルクォートで 囲む必要はありません。

### wcコマンドを使う方法

のようになります。ここでは、echoコマンドに-nオプションを付けて改行コードが付かない ようにした上で、パイプ(|)でwcコマンドに渡し、wcコマンドでは文字数のみを表示する-c オプションを付けて長さを数えています(wcコマンドのバージョンによっては、数値の頭に ンが使えないため、図AOのようにprintfコマンドを利用することになります(文字列の最 より移植性が高くなるように、このパラメータ展開を使わずにwcコマンドを使うと図Aの いくつかのスペースが付いて表示されます)。なお、Solaris ではecho コマンドで-nオプショ 後に\cを付けてechoする方法では、\c以外に\t、\n、\rなどの文字列が含まれているとそ れらが展開されてしまうため、正しい文字列の長さが得られません)。

# 図A \*\*\* \$(#パラメータ) とwcコマンドの実行例

\$ var='Hello World'	シェル変数varに適当な文字列を代入
\$ echo \${#var}	ハラメータ展開を利用して文字列の長さを表示
II A STATE OF THE	11文字と表示される
s echo -n "svar"   wc -c	- WCコマントを使って文字列の長さを 数①
	11文字と表示される
\$ printf %s "\$var"   wc -c	wcコマントを使って文字列の長さを計数の
III property and the second se	11文字と表示される

195

ダブルクォート" "(p.209)

\$(#@)や\$(#\*)はシェルによって違う

bashでは、\${#e}や\${#\*}はどちらも位置パラメータの個数、つまり絆と同じになり

しかし、FreeBSDのshでは、\${#0}や\${#\*}は、"\$\*"の文字列の長さ、すなわち、 いずれにしても移植性のため、\${#0}や\${#\*}の使用は控えたほうがいいでしょう。 べての位置パラメータをスペースで区切って並べた文字列の長さになります。

## パラメータの値の文字列の左側から 一定のパターンを取り除く





**\${ パラメータ ## パターン**] 書式 \${ パラメータ # パターン]

----"\$HOME"からパス名を取り除いたディレクトリ名を表示

### 壓

echo "\${HOME##\*/}" ......

### 基本事項

\${パラメータ#パターン}は、パラx-gの値の文字列の左側から(パターン)に一致する最短の 部分が取り除かれます。 \${パラメータ##パターン}は、パラメータの値の文字列の左側からパターンに一致する最長の 部分が取り除かれます。

いずれも、バターンにはパス名展開の特殊文字を使えます<sup>注2</sup>。

シェル変数や位置パラメータにセットされている文字列に対して簡単な操作を行いたい場 合、\${パラメータ#パターン}や\${パラメータ#パターン}が有用な場合があります。これ らのパラメータ展開では、**左側**からパターンに一致した文字列を取り除くため、basenameコ マンドに近い動作を行うことも可能です。

冒頭の例のように、このパラメータ展開の場合も、通常のパラメータの参照の場合と同じ く、全体をダブルクォートで囲んで、展開後の値がさらに余分に解釈されてしまうのを防い だほうがよいでしょう。

# pasename コマンドとの比較

\${dir#\*/}というパラメータ展開は、パターンに記述されている「\*/」カシェ/local/」までに 図Aのようにシェル変数に「/usr/local/bin」のようなパス名が代入されている場合、 —致するため、この部分が取り除かれて「bin」だけが残ります。これは結果的に basename コ マンドの動作と同じになります。 ただし、dirに「/nsr/local/bin/」のように右端に「/」を付けたパス名が代入されている場合 はすべての文字列が削除されてしまい、basenameコマンドとは動作が異なってしまいます。 197

注2 パス名展開については10.2節を参照してください。

物照

wc(p.270)

echo(p.137)

<pre>\$ dir=/usr/local/bin</pre>	シェル変数dirに/usr/local/binを代入
\$ echo "\${dir##*/}"	ハラメータ展開でbasenameコマントに近い助作をさせる
bin	期待通り、ディレクトリ名のbinが表示される
\$ basename "\$dir"	basenameコマンドを使うと
bin	当然りinが表示される

# 左側からの最短一致と最長一致

で左から「、」までを取り除いていますが、最短一致では「backup、」までが一致して取り除かれ 取り除きます。これらの違いがわかる例を図Bに示します。この例では「\*.」というパターン \${パラメータ#パターン}は最短一致、\${パラメータ#パターン}は最長一致の文字列を tar.gz」が残るのに対し、最長一致では「backup.tar.」までが一致して「gz」のみが残ります。

### 最短一致と最長一致の違いがわかる例 **S S**

\$ file=backup.tar.gz	シェル変数fileにbackup.tar.gzを代入
\$ echo "\${file#*.}"	最短一致で左から、までを取り除くと
tar.gz	左側の、までのみが取り除かれるためtar。gzが残る
\$ echo "\${file##*.}"	最長一致で左から、まてを取り除くと
0.7	右側の までが取り降かれるため07のみが様ろ

### 注意事項

# S{@#バターン}やS{\*#バターン}はツェルによって違う

特殊パラメータ 知や いなしてこれらのパラメータ展開を使用した場合、その動作は タそれぞれから指定のパターンに一致した文字列を取り除いてから、約や\$\*の展開が行 bash と FreeBSD の shでは異なるため注意が必要です。bashでは、複数の位置パラメー われます。一方FreeBSDのshでは、約や5\*の展開を行った文字列全体から、指定のパ ターンに一致した文字列が取り除かれます。

ダブルクォート""(p.209)

機器

basename(p.263)

### パラメータ%%パター マペパダー

## パラメータの値の文字列の右側から 一定のパターンを取り除く







書式 \${(パラメータ)%(パターン)

\${ パラメータ | %% パターン]

…"\$HOME"の親ディレクトリのディレクトリ名を表示

### 逐

基本事項

# echo "\${HOME%/\*}" ----

\${バラメータ%バターン}は、バラメータの値の文字列の右側からバターンに一致する最短の 部分が取り除かれます。

\${バラメータ%%パターン}は、バラメータの値の文字列の右側からバターンに一致する最長 の部分が取り除かれます。

いずれも、バターンにはパス名展開の特殊文字を使えます<sup>注3</sup>。

シェル変数や位置パラメータにセットされている文字列に対して簡単な操作を行いたい場 合、\${パラメータ%パターン}や\${パラメータ%パターン}が有用な場合があります。これ らのパラメータ展開では、右側からパターンに一致した文字列を取り除くため、親ディレク トリ名を表示するdirnameコマンドに近い動作を行うことも可能です。

冒頭の例のように、このパラメータ展開の場合も、通常のパラメータの参照の場合と同じ く、全体をダブルクォートで囲んで、展開後の値がさらに余分に解釈されてしまうのを防い だほうがよいでしょう。

## dirnameコマンドとの比較

\${dir8/\*}というパラメータ展開は、パターンに記述されている「/\*」が右側の「/bin」の部分 に一致するため、この部分が取り除かれて「/usr/local」だけが残ります。これは結果的に 図Aのようにシェル変数に「/usr/local/bin」のようなパス名が代入されている場合、 dirnameコマンドの動作と同じになります。

ただし、「dir」に「/usr/local/bin/」のように右端に「/」を付けたパス名が代入されている場 合や、「/usr」のようにdirnameの結果が「/」になる場合には期待通り動作せず、dirnameコマ ンドとは動作が異なってしまいます。

注3 バス名展開については10.2節を参照してください。

# 図A dirnameコマンドとの比較

isr/local/bin シェル変数dirに/usr/local/binを代入	\${dir%/*}" パラメータ展開でdirnameコマンドに近い助作をさせる	al 期待通り、/usr/localと表示される	le "\$dir" dirnameコマンドを使うと	al 当然/usr/localと表示される
dir=/usr/local/bin	echo "\${dir%/*}"	usr/local	dirname "\$dir"	usr/local

# 右側からの最短一致と最長一致

\${パラメータ&パターン}は最短一致、\${パラメータ%パターン}は最長一致の文字別を 取り除きます。これらの違いがわかる例を図Bに示します。この例では「.\*」というパターン で右から「、」までを取り除いていますが、最短一致では「、gz」までが一致して取り除かれ「backup. tar」が残るのに対し、最長一致では「.tar.gz」までが一致して「backup」のみが残ります。

# 園園 ■ 最短一致と最長一致の違いがわかる例

file=	\$ file=backup tar oz	
1	pachap. tal . 92	/ エア炎数  Ilel-backup.tar.g2を行入
echo	\$ echo "\${file%.*}"	
backup.tar	tar	右側の.までのみが取り除かれるためbackup tarが残る
echo '	\$ echo "\${file%.*}"	
backup		左側の までか取り除かれるためbackinのみが騒え

### 注意事項

# \${@%パターン}や\${\*%パターン}はシェルによって違う

特殊パラメータもやおに対してこれらのパラメータ展開を使用した場合、その動作は タそれぞれから指定のパターンに一致した文字列を取り除いてから、約や\$\*の展開が行 われます。一方FreeBSDのshでは、鉋や\$\*の展開を行った文字列全体から、指定のパ bash と FreeBSD の shでは異なるため注意が必要です。bashでは、複数の位置パラメー ターンに一致した文字列が取り除かれます。

ダブルクォート" "(p.209)

物照

dirname(p.265)

### 条件判断をともなうパラメータ展開

> 第8章 パラメータ展開

# パラメータの値の文字列を切り出す オフセットや長さを指定して



O Linux (bash)

\${パラメータ:オフセット:長さ 書式 \${パラメータ: オフセット}

シェル変数varの左側の2文字を

### 室

echo "\${var:2:5}"

除いて残りの5文字分を表示

\${パラメータ:オフセット}は、バラメータの値の文字列の左側からオフセット個の文字が取り 余かれた文字列に展開されます。 基本事項

\${バラメータ:オフセット:長さ}は、「バラメータ」の値の文字列の左側からオフセット個の文字 が取り除かれた上で、最大で展到分の文字列に展開されます。

指定して取り出したい場合、\${パラメータ:オフセット}や\${パラメータ:オフセット;長 さ}を使う方法があります。ただし、FreeBSDやSolarisのshでは使えないため、注意が必要 シェル変数や位置パラメータにセットされている文字列の一部分を、オフセットや長さを

冒頭の例のように、このパラメータ展開の場合も、通常のパラメータの参照の場合と同じ く、全体をダブルクォートで囲んで、展開後の値がさらに余分に解釈されてしまうのを防い だほうがよいでしょう。

# オフセットや長さを指定した実行例

オフセットや長さを指定して、実際にこのパラメータ展開を実行している様子を図Aに示 します。たしかに所定の動作を行っていることがわかります。

# 図ス■■ オフセットや長さを指定した実行例

シェル変数messageに適当な文字列を代入	messageの頭の2文字分を取り除いて表示	たしかに頭の2文字が取り除かれている	messageの頭の2文字分を取り除き、残りの5文字分を表示	頭の2文字分を除き、(スペースを含めて)5文字分か表示されている
\$ message='Hello World'	<pre>\$ echo "\${message:2}"</pre>	llo World	<pre>\$ echo "\${message:2:5}"</pre>	llo W

ダブルクォート" "(p.209)

## パラメータの値の文字列を置換する パターンを指定して





### 基本事項

**\${パラメータ/パターン/置換文字列}**は、<del>パラメー列</del>の値の文字列の左側から見て最初に <u> バターン</u>に一致した文字列の部分が<u>電換文字列</u>に置換されます。

**\${パラメータ || パターン / 置換文字列} は、パラメータの値の文字列の中で**(パ<u>ターン)</u>に一致す

る1カ所以上の文字列の部分がすべて<a>■機文字列に置換されます。</a>

いずれも、「バターン」には、パス名展開の特殊文字を使えます<sup>注。</sup>

置換したい場合、\${パラメータ/パターン/置換文字列}や\${パラメータ//パターン/置換 文字列 } を使う方法があります。ただし、FreeBSD やSolaris の sh では使えないため、注意が シェル変数や位置パラメータにセットされている文字列の一部分を、パターンを指定して 必要です。冒頭の例のように、このパラメータ展開の場合も、通常のパラメータの参照の場 合と同じく、全体をダブルクォートで囲んで、置換後の値がさらに余分に解釈されてしまう のを防いだほうがよいでしょう。

パターンを指定して、実際にこのパラメータ展開を実行している様子を**図A**に示します。

# 図✓ スターンで置換する実行例

\$ message='Hello World'	シェル変数messageに適当な文字列を代入
\$ echo "\${message/l/X}"	最初の1をXに置換して表示
	たしかに、最も左にある1のみがXに置換されている
<pre>\$ echo "\${message//l/X}"</pre>	すへてのlをXに習換して表示
HeXXo WorXd	たしかに、すへてのLがXに置換されている

### 物照

ダブルクォート" "(p.209)

注4 バス名展開については10.2節を参照してください。

条件判断をともなうパラメ

# \${!変数名@}または\${!変数名\*]

>第8章 パラメータ展開

## 指定した文字列で始まる変数名を 一覧表示する



書式 \${!(変数名 @} 5{||変数名||\*] echo \${!P\*} ---

壓

シェル変数varの中のcatという文字列 すべてをdogに配換して表示する

\${パラメータ // パターン / 置換文字列

echo "\${var//cat/dog}"

壓

書式 \${パラメータ / パターン / 置換文字列}

Pで始まるシェル変数名をすべてリストする

\$(**変数名**®)または\$(**変数名\***)は、現在セットされているシェル変数のうち、指定した ■数名で始まるすべてのシェル変数名をスペース(シェル変数IFSの最初の文字)で区切ったも

### 基本事項

現在セットされているシェル変数のうち、**特定の文字や文字列**で始まるシェル変数名のみ のに展開されます。

を表示したい場合に \$(! 変数名e) または \$(! 変数名\*)が使えます。ただし、FreeBSD や Solaris のshでは使えないため、注意が必要です。 \${!変数名母}の全体をダブルクォートで囲むと、特殊パラメータの "\$6"の展開と同様に 個々の文字列にダブルクォートが付いたものとして解釈されます。\${!変数名\*}をダブルク ォートで囲んだ場合は、特殊パラメータの "\$\*" の展開と同様に、文字列全体にダブルクォー トが付いたものと解釈されます。 なお、このパラメータ展開でパラメータとして指定できるのはシェル変数のみであり、位 置パラメータや特殊パラメータは指定できません。

# シェル変数名のリストの実行例

「P」で始まるシェル変数名をすべて表示している例を図Aに示します。PAGER、PATHその 也のシェル変数がセットされていることがわかります。

# 図A シェル変数名のリストの実行例

PAGER PATH PIPESTATUS PPID PSI PS2 PS4 PWD \$ echo \${!P\*}

Pで始まるシェル変数名をすへてリストする Pで始まるシェル変数名が表示される

# 間接参照 \${!パラメータ}

パラメータの値をパラメータ名とみなし、 さらにその値を参照する





例 echo "\${!var}"

シェル変数varの値をハラメータ名とみなし、 そのパラメータの値を表示する

\${!バラメータ}は、指定のバラメータの値が新たにパラメータ名とみなされ、そのパラメー タの値に展開されます。

シェル変数や位置パラメータの中に別のシェル変数名などのパラメータ名をセットして、 間接的に値を参照したい場合に \${! バラメータ}が使えます。ただし、FreeBSD や Solarisの shでは使えないため、注意が必要です。

冒頭の例のように、このパラメータ展開の場合も、通常のパラメータの参照の場合と同じ く、全体をダブルクォートで囲んで、展開後の値がさらに余分に解釈されてしまうのを防い だほうがよいでしょう。

# パラメータの間接参照の実行例

パラメータを間接参照している例を図Aに示します。図のように、シェル変数varがmessage に展開され、さらにその値の「hello」に展開されていることがわかります。

# ◎Λ シェル変数名のリストの実行例

シェル変数messageに適当な文字列を代入	シェル変数名messageを、シェル変数varに代入	warをパラメータ展開する	たしかにシェル変数messageが参照されてhelloと表示さ
≯ message=nello	\$ var=message	\$ echo "\${!var}"	hello

される

### Memo

●バラメータの間接参照は、eval を使って行ったほうが移植性が高まります。

### 敬照

ダブルクォート" "(p.209)

eval (p.98)

条件判断をともなうパラメータ展開

# クォートとコマンド置換

9

<b>張要</b>	7+L
#¥ L.	20

コマンド電機

9.3