


# Packet Tracer. Настройка расширенных списков контроля доступа (ACL). Сценарий 1

#### Топология



# Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	172.22.34.65	255.255.255.224	Н/П
	G0/1	172.22.34.97	255.255.255.240	Н/П
	G0/2	172.22.34.1	255.255.255.192	Н/П
Сервер	NIC	172.22.34.62	255.255.255.192	172.22.34.1
PC1	NIC	172.22.34.66	255.255.255.224	172.22.34.65
PC2	NIC	172.22.34.98	255.255.255.240	172.22.34.97

## Задачи

Часть 1. Настройка, применение и проверка расширенного нумерованного списка ACL

Часть 2. Настройка, применение и проверка расширенного именованного списка ACL

## Исходные данные/сценарий

Двум сотрудникам требуется доступ к сервисам, которые предоставляет сервер. Компьютеру РС1 нужен только FTP-доступ, а компьютеру РС2 – только веб-доступ. Оба компьютера могут отправлять эхо-запросы серверу, но не друг другу.

## Часть 1: Настройка, применение и проверка расширенного нумерованного списка ACL

# **Шаг 1:** Настройте список ACL, разрешающий трафик FTP и ICMP.

а. На маршрутизаторе R1 введите следующую команду в режиме глобальной настройки, чтобы определить первый допустимый номер для расширенного списка контроля доступа.

R1(config) # access-list ?
<1-99> IP standard access list
<100-199> IP extended access list

b. Добавьте в команду число **100** и затем вопросительный знак.

```
R1(config)# access-list 100 ?

deny Specify packets to reject
permit Specify packets to forward
remark Access list entry comment
```

с. Чтобы разрешить трафик FTP, введите **permit** и затем вопросительный знак.

```
R1(config) # access-list 100 permit ?

ahp Authentication Header Protocol
eigrp Cisco's EIGRP routing protocol
esp Encapsulation Security Payload
gre Cisco's GRE tunneling
icmp Internet Control Message Protocol
ip Any Internet Protocol
ospf OSPF routing protocol
tcp Transmission Control Protocol
udp User Datagram Protocol
```

d. Этот список ACL разрешает трафик FTP и ICMP. ICMP указан выше, а FTP – нет, так как FTP использует TCP. Поэтому введите **tcp**, чтобы уточнить справку по ACL.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp ?

A.B.C.D Source address

any Any source host

host A single source host
```

e. Обратите внимание, что можно было бы выполнить фильтрацию только по **PC1** с помощью ключевого слова **host** либо разрешить любой хост (**any** host). В данном случае разрешен трафик любого устройства с адресом в сети 172.22.34.64/27. Введите сетевой адрес, а затем вопросительный знак.

```
R1(config) # access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 ?
A.B.C.D Source wildcard bits
```

f. Рассчитайте шаблонную маску как двоичную противоположность маски подсети.

g. Введите шаблонную маску и затем вопросительный знак.

```
R1(config) # access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 ?
```

```
A.B.C.D Destination address
any Any destination host
eq Match only packets on a given port number
gt Match only packets with a greater port number
host A single destination host
lt Match only packets with a lower port number
neq Match only packets not on a given port number
range Match only packets in the range of port numbers
```

h. Настройте адрес назначения. В этом сценарии выполняется фильтрация трафика для одного адреса назначения (сервера). Введите ключевое слово **host**, а затем IP-адрес сервера.

```
R1(config) # access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 ?
```

```
dscp Match packets with given dscp value
eq Match only packets on a given port number
established
gt Match only packets with a greater port number
lt Match only packets with a lower port number
neq Match only packets not on a given port number
```

i. Обратите внимание, что один из параметров – <cr> (символ возврата каретки). Другими словами, вы можете нажать Enter, и оператор разрешит весь трафик TCP. Однако мы разрешаем только трафик FTP; поэтому введите ключевое слово eq и знак вопроса, чтобы отобразить доступные варианты. Затем введите ftp и нажмите Enter.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 eq ?

<0-65535> Port number
ftp     File Transfer Protocol (21)
pop3     Post Office Protocol v3 (110)
smtp          Simple Mail Transport Protocol (25)
telnet          Telnet (23)
www           World Wide Web (HTTP, 80)
R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 eq ftp
```

. Создайте второй список контроля доступа, разрешающий трафик ICMP (эхо-запросы и т. п.) с компьютера **PC1** на сервер **Server.** Обратите внимание, что номер списка контроля доступа остается прежним и что не нужно указывать конкретный тип трафика ICMP.

```
R1(config) # access-list 100 permit icmp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62
```

k. Весь прочий трафик отклоняется по умолчанию.

#### **Шаг 2:** Примените список ACL на нужном интерфейсе для фильтрации трафика.

С точки зрения маршрутизатора **R1** трафик, к которому применяется список ACL 100, поступает из сети, подключенной к интерфейсу Gigabit Ethernet 0/0. Войдите в режим интерфейсной настройки и примените список ACL.

```
R1(config) # interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if) # ip access-group 100 in
```

#### **Шаг 3:** Проверьте реализацию списка ACL.

- а. Отправьте эхо-запрос с компьютера **PC1** на сервер **Server**. Если эхо-запросы завершаются неудачно, проверьте IP-адреса, прежде чем продолжить.
- b. Установите FTP-подключение с компьютера **PC1** к серверу **Server**. Имя пользователя и пароль **cisco**.

```
PC> ftp 172.22.34.62
```

с. Выйдите из FTP-сервиса сервера Server.

```
ftp> quit
```

d. Отправьте эхо-запрос с компьютера **PC1** на компьютер **PC2**. Хост назначения должен быть недоступен, потому что трафик не был явно разрешен.

## Часть 2: Настройка, применение и проверка расширенного именованного списка ACL

# **Шаг 1:** Настройте список ACL, разрешающий доступ по протоколам HTTP и ICMP.

а. Именованные списки ACL начинаются с ключевого слова **ip**. На маршрутизаторе **R1** введите следующую команду и затем вопросительный знак.

```
R1(config)# ip access-list ?
  extended Extended Access List
  standard Standard Access List
```

b. Можно настроить именованные стандартные и расширенные списки ACL. Этот список контроля доступа выполняет фильтрацию по IP-адресам источника и назначения, поэтому он должен быть расширенным. Введите имя **HTTP\_ONLY**. (Для оценки в Packet Tracer имя вводится с учетом регистра.)

```
R1(config) # ip access-list extended HTTP ONLY
```

с. Строка приглашения изменит вид. Теперь вы находитесь в режиме настройки расширенного именованного списка ACL. Всем устройствам в локальной сети **PC2** требуется доступ по TCP. Введите сетевой адрес, а затем вопросительный знак.

```
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 172.22.34.96 ?
A.B.C.D Source wildcard bits
```

d. Альтернативный способ вычислить шаблонную маску – вычесть маску подсети из 255.255.255.255.

е. Закончите оператор, указав адрес сервера, как в части 1, и отфильтровав трафик www.

```
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62 eq www
```

f. Создайте второй список контроля доступа, разрешающий трафик ICMP (эхо-запросы и т. п.) с компьютера PC2 на сервер Server. Примечание. Командная строка останется прежней, и конкретный тип трафика ICMP указывать не нужно..

```
R1(config-ext-nacl) # permit icmp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62
```

g. Весь прочий трафик отклоняется по умолчанию. Выйдите из режима настройки расширенного именованного списка ACL.

# **Шаг 2:** Примените список ACL на нужном интерфейсе для фильтрации трафика.

С точки зрения маршрутизатора **R1** трафик, к которому применяется список контроля доступа **HTTP\_ONLY**, поступает из сети, подключенной к интерфейсу Gigabit Ethernet 0/1. Войдите в режим интерфейсной настройки и примените список ACL.

```
R1(config) # interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if) # ip access-group HTTP ONLY in
```

#### **Шаг 3:** Проверьте реализацию списка ACL.

- а. Отправьте эхо-запрос с компьютера **PC2** на сервер **Server**. Эхо-запрос должен завершиться успешно, в противном случае проверьте IP-адреса, прежде чем продолжить.
- b. Установите FTP-подключение с компьютера **PC2** к серверу **Server**. Должен произойти сбой подключения.
- с. Откройте браузер на компьютере **PC2** и введите IP-адрес сервера **Server.** Подключение должно быть установлено успешно.