

TB Exciter

Versión: 1.1.0 | Fecha de documentación: 2026-08-11

Descripción general

Abre un extremo superior aburrido y agrega aire, claridad y detalles armónicos controlados sin desgarrar el sonido original.

Qué resuelve este complemento

Un EQ de estante alto solo puede aumentar el brillo que ya está presente, y la saturación de banda completa puede desenfocar la fuente al intentar agregar detalles. TB Exciter mantiene intacta la señal original y agrega una capa de frecuencia superior dedicada, brindando a los músicos y diseñadores de sonido una manera rápida de revelar aire, articulación y pulido sin reconstruir todo el tono.

lo que puedes esperar

- Un extremo superior más claro y abierto sin adelgazar la fuente
- Una elección entre calidez redondeada y definición armónica nítida
- Expansión estéreo que solo afecta a la capa de agudos añadida
- Puntos de partida rápidos para mezclas, voces, baterías e instrumentos

como funciona

TB Exciter mantiene intacta la señal original y crea una capa de frecuencia superior separada junto a ella. Esa capa combina una apertura suave del extremo superior con nuevos armónicos de bajo nivel, por lo que el resultado puede revelar detalles que un simple refuerzo de agudos no puede crear y al mismo tiempo evita el amplio cambio tonal de la saturación de banda completa.

Bright establece qué cantidad de la capa agregada se escucha, Clarity cambia su textura armónica de redonda y cálida a ligera y clara, y Focus decide si comienza en la región de presencia o permanece alrededor del aire más alto. Width extiende solo la capa agregada, mientras que Level finaliza la coincidencia de ganancia sin mover el centro estéreo original.

Inicio rápido

- 1** Elija Factory Default o un valor preestablecido de fábrica específico de la fuente.
- 2** Suba o baje Bright hasta que se abra el extremo superior sin convertirse en el evento principal.
- 3** Mueva Focus para decidir si el efecto admite presencia y ataque o solo el aire más alto.
- 4** Utilice Clarity para elegir un brillo más redondo o un brillo más limpio.
- 5** Ajuste Width solo en material estéreo, luego use Level para igualar el volumen omitido.
- 6** Escuche el arreglo completo y guarde la sesión una vez que la fuente mantenga su rol original.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Bright, Clarity y Focus

Bright establece cuántos detalles de frecuencia superior se agregan. Clarity mueve la nueva textura armónica de redonda y cálida a ligera y clara. Focus decide si el efecto llega hasta la presencia y el ataque o permanece concentrado en el aire y el brillo.

Width y Level

Width cambia solo la extensión estéreo de la capa de frecuencia superior agregada, dejando intactos el centro y la ubicación originales. Level recorta el resultado completo para lograr margen de maniobra y una comparación de derivación justa.

Selector preestablecido de fábrica

Treinta ajustes preestablecidos de fábrica están organizados en grupos Essential, Mix/Master, Vocal, Drums e Instruments. La edición de un ajuste preestablecido cargado agrega un asterisco a su nombre; al seleccionarlo nuevamente se restauran sus valores originales.

Colección preestablecida de fábrica

Essential: Factory Default, Barely There, Soft Gold, Mono Sparkle, Open Air, Dark Track Rescue.
Mix / Master: Mix Bus Polish, Mix Bus Clarity, Warm Master Silk, Clear Master Air,
Dense Mix Unveil, Vintage Top Glue. Vocal: Lead Vocal Air, Intimate Vocal Glow,
Female Vocal Shine, Male Vocal Presence, Background Vocal Wide, Breath & Whisper. Drums:
Drum Bus Snap, Snare Crack, Cymbal Silk, Cymbal Detail, Percussion Wide, Lo-Fi Hats Restore.
Instruments: Acoustic String Detail, Electric Guitar Edge, Piano Hammer Air, Synth Halo,
Bass Definition, Orchestral Sheen.

Lectura activa y campo de destellos

La lectura central muestra el control seleccionado actualmente y su valor. El Sparkle Field animado refleja las cinco configuraciones de control como retroalimentación visual; No es un espectro de entrada ni un medidor de nivel.

Interacción con mandos y recuperación de sesiones.

Arrastre verticalmente para ajustar una perilla y haga doble clic en ella para volver a su valor predeterminado de fábrica. Los controles incluyen el enfoque del teclado, nombres accesibles, descripciones e información sobre herramientas. La sesión DAW recupera los cinco valores de control y el estado preestablecido de fábrica seleccionado.

Bypass

La derivación DAW proporciona una comparación directa manteniendo alineada la ruta de procesamiento. Haga coincidir el nivel de escucha final con Level antes de decidir si el brillo agregado realmente ayuda.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Bright	Establece la cantidad de la capa de frecuencia superior dedicada que se agrega junto a la señal original. Establece esto primero. Levántelo hasta que se abra la fuente, luego retroceda si la respiración, el silbido, los platillos o las consonantes comienzan a dominar.
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Primero haga coincidir Level, luego compare el mismo pasaje corto con bypass para que el volumen adicional no se confunda con un mejor tono.
Clarity	Cambia la textura armónica agregada de redonda y cálida a ligera, clara y brillante. Elija la textura después de que Bright y Focus estén cerca. Bájele para obtener un pulido redondeado; levántelo para obtener un borde más claro y explícito.
Focus	Elige dónde comienza la capa de frecuencia superior. Los ajustes más bajos alcanzan presencia y ataque; Los ajustes más altos se concentran en el aire y el brillo. Muévelo hacia abajo cuando la presencia y el ataque necesiten ayuda, o hacia arriba cuando solo deban cambiar el aire y el brillo.
Level	Establece el nivel de salida final después de combinar las capas originales y agregadas. Úselo para obtener margen de maniobra y una comparación de derivación justa; El complemento no incluye un limitador final.
Width	Cambia solo la extensión estéreo de la capa de frecuencia superior agregada y deja la imagen original en su lugar. Úselo en material estéreo después de que se haya establecido el tono y verifique el mono antes de mantener una extensión extrema.

Usos prácticos

Acabado de mezcla o master

- Comience con Mix Bus Polish, Warm Master Silk o Clear Master Air.
- Utilice una configuración Bright restringida y mantenga Focus en la parte superior de la fuente.
- Mantenga Width cerca de la imagen original y haga coincidir Level cuidadosamente con la derivación.

Resultado esperado: La mezcla se siente más abierta y terminada, mientras que su equilibrio central, grave y general permanecen estables.

Aire para la voz principal

- Comience con Lead Vocal Air o Intimate Vocal Glow.
- Utilice Focus para separar la respiración y la articulación útiles de las consonantes duras.
- Elija Clarity para adaptarse a la voz, luego mantenga Width restringido para que la voz permanezca firmemente centrada.

Resultado esperado: Las palabras y la respiración se leen con mayor claridad sin que la voz se sienta desconectada de la mezcla.

Voz de acompañamiento o halo de pad

- Elija Background Vocal Wide o Synth Halo.
- Configure Bright y Clarity antes de ampliar la capa agregada.
- Aumente Width solo hasta que el centro tenga espacio y los bordes estéreo permanezcan estables en mono.

Resultado esperado: La alta textura añadida rodea el sonido principal mientras la fuente original permanece firmemente centrada.

Detalle acústico

- Comience con Acoustic String Detail o Piano Hammer Air.
- Baje Focus hasta que los detalles del punzón, las cuerdas o el martillo sean más fáciles de leer.
- Aleje Bright si el ruido del manejo o el silbido de la habitación comienza a llamar la atención.

Resultado esperado: Los pequeños detalles de la interpretación regresan sin convertir el instrumento en una capa quebradiza o sobreprocesada.

Rescate de una pista oscura

- Comience con Dark Track Rescue o Bass Definition.
- Mueva Focus hacia abajo para alcanzar la presencia y el aire.
- Utilice una configuración Clarity más clara solo si la fuente aún necesita definición, luego reduzca Level para el espacio libre.

Resultado esperado: Una fuente velada avanza y se vuelve más fácil de colocar sin perder su peso de baja frecuencia.

Errores comunes

TB Exciter no es un de-esser ni un eliminador de ruido; el siseo, la sibilancia y los platos ásperos pueden hacerse más evidentes al abrir los agudos. Corrija primero el problema mediante edición, EQ o de-essing y añada solo el brillo que la fuente ya limpia pueda admitir.

Si la capa agregada suena como un efecto de distorsión separado, el procesamiento es más potente de lo que la fuente puede soportar. Primero baje Bright, luego mueva Clarity hacia el lado más redondo antes de cambiar el resto del sonido.

Width cambia sólo la capa estéreo agregada y por lo tanto tiene poco efecto práctico en una fuente mono. Juzgue Width en material estéreo y use Bright, Focus y Clarity para cambios significativos en fuentes mono.

No hay limitador interno; Las configuraciones fuertes Bright, Width y Level pueden utilizar más espacio libre del esperado. Reduzca Level y deje margen de salida antes de aumentar Bright o Width nuevamente.

Un volumen extra puede hacer que cualquier escenario parezca más impresionante incluso cuando el tono no es mejor. Recorte Level hasta que la reproducción activa y omitida se sienta igualmente fuerte, luego compare el tono y los detalles.