

TB Tape

Phiên bản: 1.0.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-11

Tổng quan

Làm chậm âm thanh ở mức im lặng và đưa âm thanh trở lại tốc độ bình thường bằng đường cong động cơ mà bạn có thể tự vẽ.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

TB Tape tạo các chuyển tiếp dừng băng và khởi động lại có thể lặp lại mà không cần vẽ tự động hóa tốc độ clip chi tiết. Phanh và quay vòng có thể sử dụng thời gian khác nhau, trong khi một Đường cong động cơ có thể tái sử dụng xác định đặc tính của cả hai hướng.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Tape kiểu chậm đến mức im lặng
- Thời gian phanh và khởi động lại độc lập
- Chỉnh sửa đường cong tự do và dựa trên điểm
- Sáu phím tắt đường cong âm nhạc cộng với việc thu hồi cài sẵn của người dùng

Nó hoạt động như thế nào

TB Tape đọc lịch sử ngắn gần đây của đầu vào với tốc độ thay đổi. Vì tốc độ phát lại kiểm soát cả tốc độ và cao độ, Pause tự nhiên chuyển sang khoảng im lặng và Play tăng trở lại tốc độ bình thường thay vì áp dụng hiệu ứng cao độ riêng biệt.

Stop Time và Start Time đặt thời lượng của mỗi hướng. Một Đường cong Động cơ định hình cả hai quá trình chuyển đổi, với việc khởi động lại bằng chuyển động đảo ngược tương ứng. Đường cong được ghi lại khi quá trình chuyển đổi bắt đầu, do đó, chỉnh sửa được thực hiện trong khi di chuyển sẽ được nghe thấy sau lần kích hoạt Play hoặc Pause tiếp theo.

Bắt đầu nhanh

- 1** Bắt đầu từ Init và đặt Stop Time và Start Time cho sự kiện âm nhạc.
- 2** Chọn lối tắt đường cong gần nhất với chuyển động dự định.
- 3** Kích hoạt Play / Pause trong khi lặp lại một đoạn ngắn và lắng nghe xem tốc độ thay đổi mạnh nhất ở đâu.
- 4** Sử dụng Draw hoặc Points để tinh chỉnh đường cong, sau đó kích hoạt lại vì các chỉnh sửa được áp dụng cho lần chuyển tiếp tiếp theo.
- 5** So sánh với Bypass, kiểm tra điểm đích trong cách sắp xếp đầy đủ và lưu kết quả dưới dạng cài đặt trước của người dùng khi cần.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Play / Pause

Pause phanh động cơ ảo cho đến khi tốc độ về 0 và cao độ hạ xuống đến mức âm thanh tắt hẳn; Play quay nó trở lại tốc độ bình thường. Việc thay đổi hướng trong quá trình chuyển tiếp tiếp tục từ tốc độ động cơ hiện tại thay vì nhảy sang vị trí mới.

Stop Time và Start Time

Stop Time đặt độ dài của quá trình giảm tốc và Start Time đặt độ dài của quá trình quay trở lại. Sử dụng chúng một cách độc lập để phanh nhanh khi khởi động lại chậm, quãng thả trôi dài với khả năng phục hồi nhanh hoặc chuyển động đối xứng.

Một đường cong động cơ được chia sẻ

Đường cong giống nhau định hình cả hai hướng: điểm dừng theo sau về phía im lặng và phần khởi động lại theo sau thời gian đảo ngược về tốc độ bình thường. Đường cong được ghi lại khi quá trình chuyển đổi bắt đầu, do đó, các chỉnh sửa được thực hiện trong khi chuyển động sẽ được nghe thấy trên trình kích hoạt Play hoặc Pause tiếp theo.

Chế độ vẽ

Kéo tự do trên biểu đồ để phác họa chuyển động của động cơ theo thời gian. Bấm đúp vào biểu đồ để khôi phục đường cong Linear. Vị trí đầu tiên và cuối cùng cố định giữ cho quá trình chuyển đổi được kết nối với trạng thái dừng hoàn toàn và phát lại bình thường.

Chế độ điểm

Kéo một nút bên trong để tinh chỉnh đường cong. Bấm đúp vào không gian biểu đồ trống để thêm nút hoặc bấm đúp vào nút bên trong để xóa nút đó. Điểm đầu tiên và điểm cuối cùng không thể di chuyển hoặc xóa được.

Phím tắt đường cong

Linear di chuyển đều; S-Curve làm dịu cả hai đầu; Slow In trì hoãn chuyển động mạnh nhất; Fast In đặt sớm; Stepped tạo ra những bước nhảy có chủ ý; Motor Drag nhấn mạnh đến việc phanh muện hoặc quay vòng nặng nề. Mọi chỉnh sửa thủ công sẽ thay đổi nhãn đường cong thành Custom.

Phản hồi trực quan về chuyển động

Đầu phát màu xanh lá cây hiển thị tiến trình thông qua quá trình chuyển đổi hiện tại và hoạt ảnh cuộn phim theo tốc độ động cơ. Cả hai đều là chỉ báo trực quan hơn là điều khiển.

Menu cài sẵn TB TAPE

Mở bảng tên ở giữa để xem cài đặt trước hiện tại, điều hướng Trước và Tiếp theo, Bộ sưu tập gốc và người dùng, Lưu cài đặt sẵn của người dùng, Hoàn tác và Làm lại. Các chương trình của nhà máy bao gồm Init, Quick Brake, Soft Brake, Slow Spin-Up, Instant Motor, Long Coast, Late Drop và Early Brake.

Trạng thái đặt trước và phiên

Các cài đặt trước của người dùng giữ lại các điều khiển thời gian và đường cong tùy chỉnh hoàn chỉnh. Phiên DAW cũng khôi phục chúng, do đó, chuyển động đã vẽ có thể được sử dụng lại mà không cần xây dựng lại. DAW tự động hóa có thể chọn chương trình Nhà máy, trong khi các điểm đường cong riêng lẻ không phải là các làn tự động hóa riêng biệt.

Bypass

Bypass trả về tín hiệu khô đã căn chỉnh để so sánh. Nó khác với Play / Pause: bỏ qua không yêu cầu dừng băng và tạm dừng không bỏ qua phần bổ trợ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và để quá trình chuyển đổi dừng hoặc bắt đầu hoạt động kết thúc trước khi đánh giá sự khác biệt.
Play	Yêu cầu phát lại bình thường hoặc bắt đầu làm chậm động cơ băng khi chuyển sang Pause. Kích hoạt nó trong một sự kiện âm nhạc rõ ràng và dành đủ thời gian để quá trình chuyển đổi dừng hoặc bắt đầu đã chọn kết thúc.
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng điều khiển một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Start Time	Đặt khoảng thời gian để động cơ băng tăng tốc từ tốc độ im lặng sang tốc độ bình thường. Kích hoạt Play đủ sớm để tốc độ bình thường trở lại điểm âm nhạc dự định.
Stop Time	Đặt khoảng thời gian để động cơ băng từ tốc độ bình thường chuyển sang im lặng. Lặp lại đoạn chuyển tiếp và đặt thời lượng hãm trước khi tinh chỉnh Motor Curve.

Đường cong động cơ, Vẽ, Điểm, sáu phím tắt đường cong, menu cài sẵn và chỉ báo chuyển động là các chức năng của bảng điều khiển chứ không phải là các hàng tự động hóa riêng biệt. Chúng được giải thích riêng lẻ trong phần giao diện và đường cong tùy chỉnh hoàn chỉnh được lưu trữ với các cài đặt trước và phiên DAW.

Công dụng thực tế

Dừng băng ở cuối đoạn

- Đặt Stop Time và chọn Linear hoặc Motor Drag.
- Tự động hóa Play đến Pause ở nhịp cuối cùng.
- Để đủ thời gian cho động cơ đạt đến trạng thái im lặng.

Kết quả mong đợi: Cao độ và tốc độ cùng giảm xuống rồi dừng gọn mà không cần tự động hóa clip.

Khởi động lại chậm

- Chọn Start Time dài hơn Stop Time.
- Sử dụng S-Curve hoặc vẽ nửa dưới nhẹ nhàng.
- Nhấn Play trước cụm từ tiếp theo và đặt trình kích hoạt đủ sớm để khôi phục ở tốc độ tối đa.

Kết quả mong đợi: Nguồn quay dần dần và đạt tốc độ bình thường tại điểm âm nhạc dự định.

Chuyển động mô-tơ tùy chỉnh

- Sử dụng Draw hoặc Points để tạo một điểm tăng và giảm có kiểm soát bên trong đường cong.
- Kích hoạt lại quá trình chuyển đổi sau khi chỉnh sửa để nghe thấy đường cong chốt mới.
- Thử giọng trên chất liệu bền vững trước khi sử dụng chuyển động tương tự trên trống hoặc bàn phím đầy đủ.

Kết quả mong đợi: Quá trình chuyển đổi tuân theo đường dẫn tốc độ tùy chỉnh có thể lặp lại mà không cần thêm độ trễ lặp lại hoặc bão hòa.

Chỉnh sửa nhịp điệu mạnh

- Chọn Instant Motor hoặc bắt đầu bằng một quá trình chuyển đổi rất ngắn.
- Đặt cạnh Play / Pause chính xác theo nhịp mong muốn.
- Nếu bước nhảy trở nên mất tập trung, hãy kéo dài thời gian hoặc giảm bớt góc cong đầu tiên.

Kết quả mong đợi: Nguồn thực hiện việc cắt giảm tốc độ đột ngột, hoạt động giống như một bản chỉnh sửa nhịp nhàng được thiết kế sẵn.

Cài đặt trước chuyển tiếp có thể tái sử dụng

- Xây dựng thời gian và đường cong trên một nguồn duy trì rõ ràng.
- Mở menu TB TAPE và lưu cài đặt trước của Người dùng.
- Hãy nhớ lại nó trên một nguồn khác và chỉ điều chỉnh thời gian cần thiết cho cách sắp xếp mới.

Kết quả mong đợi: Một cử chỉ vận động dễ nhận biết có thể được sử dụng lại trong khi vẫn phù hợp với thời gian của từng bài hát hoặc âm thanh.

Những cạm bẫy thường gặp

Hiệu ứng này là Tape Stop, không phải Tape Delay; nó không tạo tiếng lặp, phản hồi, bão hòa, wow, flutter, tiếng xì, âm thanh đảo ngược hoặc chuyển động đồng bộ theo tempo. Sử dụng Play/Pause và bộ điều khiển định giờ động cơ để chuyển đổi; sử dụng độ trễ riêng khi cần lặp lại.

Thời gian rất ngắn, Stepped, và các góc tùy chỉnh đột ngột có thể tạo ra những cú nhảy cao độ có chủ ý hoặc các cạnh giống như cú nhấp chuột. Kéo dài quá trình chuyển đổi hoặc làm mịn các giá trị đường cong gần đó trước khi thay đổi phần còn lại của âm thanh.

Những thay đổi về đường cong được thực hiện trong quá trình chuyển động được dành riêng cho lần chuyển tiếp tiếp theo. Hoàn tất chỉnh sửa, kích hoạt lại quá trình chuyển đổi và đánh giá chuyển động hoàn chỉnh ngay từ đầu.

Thời gian tạm dừng kéo dài không phải là bản ghi bị treo không giới hạn; khởi động lại sẽ quay trở lại đầu vào trực tiếp hiện tại và sau đó ổn định trở lại trạng thái đồng bộ hóa. Lập kế hoạch khởi động lại xung quanh tài liệu hiện đang tiếp cận trình cấm thay vì mong đợi âm thanh bị tạm dừng trước đó sẽ phát lại.

Phát lại khi hiệu ứng hoạt động và khi ở chế độ Bypass đều dựa vào bù độ trễ của DAW để giữ thẳng hàng theo thời gian. So sánh bên trong cùng một đường dẫn tín hiệu được bù và duy trì hoạt động bù độ trễ của DAW.