

TB Ambient

Verze: 1.0.0 | Datum dokumentace: 2026-08-12

Přehled

Umístí zdroj blízkého mikrofonu na vzdálenost venku pomocí úrovně, absorpce vzduchu a barvy podkladového materiálu, bez přidání reverbu, zpožděného odrazu nebo ocasu.

Co tento plug-in řeší

Nahrávka s blízkým mikrofonem vložená do venkovní scény zní příliš blízko a příliš čistě, takže se odděluje od obrazu. Sáhnutí po hall nebo room reverbu řeší špatný problém, protože to buduje vnitřní prostor kolem zdroje, který má být venku. Krátké odrazy a zpožděné zemní kopie přinášejí své vlastní potíže: při krocích, dialogu a dopadech vytvářejí statické hřebenové filtrování, které se čte jako přírubová umělá hrana. TB Ambient je určen pro dialog, kroky, foley a dopady, které musí patřit k venkovní scéně a přitom zůstat v suchu.

Co můžete očekávat

- Zdroj, který se čte spíše jako vzdálený, než jen tišší
- Ground materiál slyšený jako široká tónová barva namísto opakujícího se zářezu
- Za zvukem není přidána žádná ozvěna, reverb ani modulace
- Bypass a Mix na nule vrátí původní signál na stejném vzorku

Jak to funguje

TB Ambient tvaruje jednu spojitou signálovou cestu místo přidání druhé, zpožděné.

Distance je vyjádřena úrovní, absorpcí vzduchu a barvou země dohromady, což je to, co činí zdroj čtený jako vzdálený, spíše než jen tichý.

Protože se nic nezpožďuje, procesor nepřidává žádnou latenci ani ocas a nemůže vytvářet statické hřebenové filtrování, které vytváří zpožděná zemní kopie na přechodném materiálu.

Rychlý start

- 1 Vložte zásuvný modul do suchého zdroje a vyberte Outdoor Profile, který odpovídá scéně.
- 2 Nastavte Distance, dokud nebude zdroj v obraze sedět ve správné hloubce.
- 3 Nastavte Height tak, aby odpovídalo tomu, co vytváří zvuk, spíše než tomu, kde byl mikrofon.
- 4 Upravte Ground pro povrch, od měkkého po tvrdý.
- 5 Pomocí Character rozhodněte, jak silně bude profil aplikován.
- 6 Pro úplné umístění ponechejte Mix na 100 procentech, nebo jej snižte, abyste zachovali více původního tónu.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Outdoor Profile

Osm profilů popisuje povrch a vzduch, přes který je zdroj slyšet: Open Field, Forest, Dry Asphalt, Damp Earth, Rocky Open, __TB_TERM0001_M_, _06TB Concrete Exterior. Každý nastavuje základní materiál, jak rychle se ztrácí vysoké frekvence se vzdáleností a celkovou tonální rovnováhu. Nejprve vyberte profil, který odpovídá obrázku, a poté jej vytvarujte pomocí zbývajících ovládacích prvků.

Distance

Distance je hlavní ovládací prvek perspektivy. Zvednutím snížíte úroveň, odstraníte vysoké frekvence tak, jak to dělá vzduch na delší dráze, zmírní přibližovací váhu v dolní části a postupně zaostří obraz směrem ke středu. Společně mění tón a perspektivu, a proto vzdálené prostředí zní spíše dál než jen tišeji.

Height

Height udává, jak daleko zdroj sedí nad zemí, od úrovně kotníků až po výšku hlavy. Mění spíše barvu země než úroveň: krok ve výšce 0,2 m se setká s povrchem velmi odlišně od hlasu ve výšce 1,5 m. Před jemným doladěním Ground jej nastavte tak, aby odpovídal tomu, co vydává zvuk.

Ground

Ground přesune povrch mezi měkkým a tvrdým v rámci vybraného profilu. Nastavení Soft pohltí více a ztmaví odraženou barvu; tvrdá nastavení vrátí více energie a udrží ji jasnější. Je to barva širokého materiálu aplikovaná na přímou cestu, nikoli zpožděná kopie, takže nikdy nezavádí opakující se zářez.

Character

Character nastavuje, jak velká část tónového podpisu vybraného profilu se použije. Hodnoty Low udržují zdroj blízko jeho původnímu tónu pouze s náznakem venkovní scény; vysoké hodnoty se plně zavazují k profilu. Použijte jej k přizpůsobení síly efektu tomu, jak daleko do obrazu má zdroj sedět.

Mix a nezpožděná cesta

Mix smísí zpracovaný signál s originálem na stejném vzorku. Není zde žádná latence, která by se dala kompenzovat, žádný ocas, na který by se dalo čekat, a žádné časové rozmazávání, takže plug-in může sedět na dialogu a efektech, aniž by rušil synchronizaci. Při Mix 0 procentech je výstup přesně vstupem.

Odečet rozhraní

Panel zobrazuje aktuální profil, vzdálenost a výšku v metrech a segmentované metry pro Ground a Character. Zobrazení umístění ukazuje, kde se zdroj nachází vzhledem k posluchači a zemní lince. Odráží pouze šest ovládacích prvků a neznamena odrazy, které procesor nevytváří.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Bypass	Vrátí nezpracovaný vstup pro kontrolu A/B proti umístěné verzi. Porovnejte hlasitost před posouzením; přepínač je ukázkově zarovnan, takže není třeba čekat na zpoždění ani na ocas.
Character	Nastavuje, jak velká část tónového podpisu vybraného profilu se použije. Rozhodněte, jak daleko do scény by se měl zdroj zavázat.
Distance	Nastavuje, jak daleko zdroj čte, úroveň pohybu, absorpci vzduchu a stereo ostření dohromady. Nejprve nastavte hloubku; posouvá tón a úroveň dohromady.
Ground	Posouvá povrch mezi měkkým a tvrdým v rámci vybraného profilu a mění odraženou barvu. Pohybujte se mezi měkkým a tvrdým, dokud povrch nebude správně číst.
Height	Nastavuje, jak vysoko je zdroj nad zemí, čímž se mění barva země spíše než úroveň. Přizpůsobte zdroj, ne mikrofon.
Mix	Smíchá umístěný signál s originálem na stejném vzorku. Při 0 procentech je výstup přesně vstupem. Snižte jej pouze tehdy, když část původního tónu musí zůstat.
Outdoor Profile	Vybírá povrch a vzduch, přes který je zdroj slyšet, což určuje materiál země a jak se mění tón se vzdáleností. Vyberte profil z obrázku, ne ze samotného zvuku.

Praktické použití

Dialog ve venkovní scéně

- Vyberte profil, který odpovídá umístění.
- Nastavte Distance na skutečnou vzdálenost herce od kamery spíše než na nejbližší lichotivou hodnotu.
- Udržujte Height blízko 1,5 m pro stojícího umělce.
- Snižte Character, pokud začne trpět srozumitelnost.

Očekávaný výsledek: Řeč patří k exteriéru bez krabicové kvality, kterou by dodal prostorový reverb, a zůstává čitelný.

Stopy a foley

- Nastavte Height nízko, kolem 0,2 m, protože zvuk vychází ze země.
- Spojte Ground s povrchem pod nohama.
- Udržujte Distance skromné, aby kroky zůstaly přítomny.
- Porovnejte s nezpracovaným záznamem při odpovídající hlasitosti.

Očekávaný výsledek: Kroky sedí na povrchu a ve scéně, přičemž si zachovávají svou přechodnou definici.

Vzdálené dopady a výkřiky

- Zvyšte Distance hodně za polovinu.
- Nechte vysoké frekvence klesnout, spíše než přidávejte jas zpět.
- Pokud to místo vyžaduje, použijte profil s tvrdým povrchem.
- Zkontrolujte výsledek proti blízké verzi stejného zvuku.

Očekávaný výsledek: Náraz se čte jako skutečně vzdálený místo jako tichý blízký zvuk.

Běžná úskalí

Toto není reverb. Pokud scéna potřebuje slyšitelný konec nebo místnost, musí to pocházet ze samostatného procesoru. Nejprve umístěte zdroj s tímto plug-inem a poté za něj přidejte reverb, pokud scéna stále potřebuje ocas.

Distance nemůže zcela vrátit zpět znak blízkosti blízkého mikrofonu; zdroj zaznamenaný velmi blízko stále nese svůj vlastní podpis. Než sáhnete po dalších Distance, upravte vzdálenost pomocí EQ, jinak bude výsledek jen tišší.

Velmi vysoká Character na již obarveném materiálu může naskládat tonální tvarování; zkontrolujte proti bypassu při odpovídající hlasitosti. Snižte Character, dokud nebude profil slyšet jako umístění, nikoli jako zvláštní tvarování tónu.

Ground a Height se vzájemně ovlivňují, protože barva povrchu závisí na tom, jak vysoko nad ním zdroj sedí. Nejprve nastavte Height pro zdroj a ponechte jej tam, poté použijte Ground pro povrch.