

TB Center

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un processeur de centrage stéréo soucieux de la phase avec alignement temporel, contrôle de la largeur, analyse anticipée et pondération multibande en option.



Version du catalogue: 1.3.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 12

1. Objectif du produit

Un processeur de centrage stéréo soucieux de la phase avec alignement temporel, contrôle de la largeur, analyse anticipée et pondération multibande en option.

Les enregistrements Stereo peuvent pencher de manière imprévisible, errer lorsque les artistes bougent ou sembler flous parce que les différences de niveau et d'heure d'arrivée ne sont pas d'accord. Les commandes de balance Simple peuvent déplacer l'image mais ne peuvent pas corriger le timing, et la sommation mono peut supprimer une largeur précieuse. TB Center est destiné aux dialogues, aux microphones stéréo, aux instruments, aux bus et aux documents d'archives qui nécessitent un centre plus stable sans effondrer l'enregistrement sans discernement.

Quel résultat cela crée

- Une image dominante plus stable
- Réduction du désaccord de timing gauche/droite
- Largeur contrôlée après recentrage
- Correction dépendante de Frequency lorsque le mode multibande est activé

Flux de signaux

Analyse Input -> estimation de la direction et du timing -> pondération optionnelle à quatre bandes -> correction centrale -> étage de largeur M/S -> sortie

2. Guide complet des fonctionnalités

Intensity et Response

Intensity définit le degré de correction du décalage détecté. Response détermine la rapidité avec laquelle le détecteur suit le mouvement : des réglages plus lents semblent stables et naturels, tandis que des réglages plus rapides suivent le matériau qui change rapidement.

Analyse Lookahead

Lookahead donne au détecteur plus de contexte futur et peut rendre les décisions de centrage rapides plus claires. Il ajoute de la latence de traitement et il est préférable de le modifier lorsque la lecture est arrêtée lorsque l'hôte ne prend pas en charge les changements de latence dynamiques en douceur.

Time Center

Time Center réduit les différences d'heure d'arrivée entre canaux. Utilisez-le lorsque l'image reste maculée après le centrage du niveau ; réduisez-le lorsque le timing stéréo d'origine constitue une partie importante de l'espace.

M/S Width

L'étape finale intermédiaire/latérale va du rétrécissement mono-compatible à travers la largeur d'origine à l'élargissement délibéré. Révérifiez la corrélation de phase et la compatibilité mono lorsque vous travaillez au-dessus de 100 pour cent.

pondération Multiband

Multiband active les poids de correction indépendants Low, Mid-Low, Mid-High et High. Définissez une bande en dessous de 100 % pour conserver une plus grande partie de son emplacement d'origine, ou au-dessus de son influence neutre pratique uniquement lorsque la version actuelle le permet.

Programmes et visualisation

Les programmes d'usine fournissent des points de départ reproductibles pour le dialogue, le centrage naturel, les sources mobiles, le recentrage des bus et la largeur de préservation de l'air. L'écran est une aide à l'analyse ; prendre les décisions finales à l'oreille et en mono.

3. Démarrage rapide

1. Insérez le plug-in sur une piste stéréo et commencez par Init.
2. Réglez Intensity tout en écoutant un centre stable plutôt qu'une étroitesse maximale.
3. Ajustez Response pour que le mouvement soit suivi sans pompage d'image audible.
4. Utilisez Time Center uniquement dans la mesure nécessaire pour éliminer les taches de synchronisation.
5. Définissez M/S Width pour la taille spatiale finale.
6. Activez Multiband uniquement lorsque différentes régions de fréquence nécessitent des niveaux de correction différents.

4. Flux de travail pratiques

Dialogues en mouvement

1. Commencez par Natural Center ou Locked Dialogue.
2. Soulevez Response jusqu'à ce que le mouvement de la tête soit contrôlé.
3. Gardez la correction de bande basse ferme pour plus d'intelligibilité.
4. Réduisez la pondération de la bande haute si les réflexions de la pièce deviennent anormalement fixées.

Résultat attendu: La parole reste centrée et lisible tandis que la pièce conserve une dimension utile.

Stereo recentrage du bus

1. Commencez à Intensity modéré.
2. Laissez Time Center en dessous du maximum, sauf si le timing est visiblement instable.
3. Utilisez M/S Width près de 100 pour cent, puis coupez uniquement si nécessaire.
4. Vérifiez le mono et comparez le niveau sonore égal.

Résultat attendu: Le mixage gagne en concentration sans perdre son échelle stéréo prévue.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.

- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- Le processeur ne peut pas créer d'informations stéréo manquantes.
- Une correction excessive peut rendre l'ambiance anormalement statique.
- L'élargissement peut révéler des problèmes de phase déjà présents.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 12 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band High VST3 ID 282509655 Source ID bandhigh	0.0 à 100.0	100.0	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Band High. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Band Low VST3 ID 1810232575 Source ID bandlow	0.0 à 100.0	100.0	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Band Low. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Band Mid-High VST3 ID 396600341 Source ID bandmidhigh	0.0 à 100.0	100.0	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Band Mid-High. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Band Mid-Low VST3 ID 1051902593 Source ID bandmidlow	0.0 à 100.0	100.0	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Band Mid-Low. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Intensity VST3 ID 499324979 Source ID intensity	0.0 à 200.0	100.0	Automatisable	Définit la force avec laquelle le processus nommé affecte le signal.
Lookahead VST3 ID 1131625090 Source ID lookahead	0 à 100	20	Non automatisable	Fournit un contexte de signal futur à l'étage dynamique ou limiteur associé et peut ajouter de la latence.
M/S Width VST3 ID 113126854 Source ID width	0.0 à 200.0	100.0	Automatisable	Définit la diffusion stéréo ou la distribution latérale du signal traité.
Multiband VST3 ID 940938990 Source ID multiband	Off, On	Off	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Multiband. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air	Init	Automatisable	Sélectionne un programme d'usine. Le chargement d'un programme rappelle un ensemble coordonné de paramètres de plug-in.
Response VST3 ID 1807160385 Source ID response	0.0 à 100.0	75.0	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Response. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Time Center VST3 ID 38272088 Source ID timealign	0.0 à 100.0	100.0	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Time Center. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.