

TB Ring Modulation

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un modulateur en anneau à porteuse interne simplifié avec Frequency, Shape, Tone, Mix, des programmes de lissage et d'usine.



Version du catalogue: 1.0.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 6

1. Objectif du produit

Un modulateur en anneau à porteuse interne simplifié avec Frequency, Shape, Tone, Mix, des programmes de lissage et d'usine.

La modulation en anneau est puissante mais souvent ralentie par le routage de porteuse externe. TB Ring Modulation fournit sa propre porteuse de 0,1 Hz à 5 kHz, couvrant le trémolo, les impulsions, la parole robotique, les bandes latérales en forme de cloche et les textures métalliques extrêmes avec quatre commandes sonores principales.

Quel résultat cela crée

- Trémolo lent et mouvement d'amplitude pulsé
- Bandes latérales métalliques somme et différence
- Voix robotiques et percussions accordées
- Automatisation Simple sans routage externe

Flux de signaux

Input x oscillateur de porteuse interne -> porteuse Shape -> Tone filtrage -> Mix -> sortie

2. Guide complet des fonctionnalités

Frequency

En dessous de la plage audible, Frequency se comporte comme un trémolo. Lorsqu'il entre dans la plage audio, de nouvelles bandes latérales de somme et de différence deviennent l'effet principal.

Shape

Déplace la forme d'onde porteuse de Sine vers des formes de plus en plus dures dans le mappage de contrôle déployé. Les formes plus lisses produisent des bandes latérales plus nettes ; les formes plus dures ajoutent plus de familles harmoniques.

Tone

Définit la focalisation spectrale supérieure de 500 Hz à 20 kHz, contrôlant le bord et la luminosité après modulation.

Mix

Mélange le signal modulé en anneau avec l'original. Le Mix partiel préserve l'identité du pitch ; complètement mouillé expose la structure de la bande latérale.

Programmes et lissage

Les programmes couvrent Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands et Digital Insect. Le lissage des paramètres et du bypass réduit les clics pendant l'automatisation.

3. Démarrage rapide

1. Réglez Mix sur 100 pour cent pour connaître l'effet.
2. Balayez Frequency du sous-audio vers la plage audible.
3. Choisissez Shape pour la densité de bande latérale.

4. Utilisez Tone pour contrôler la dureté.
5. Réduisez Mix pour restaurer la note d'origine.
6. Automatisez Frequency lentement pour les transitions ou de manière rythmique pour les mouvements conçus.

4. Flux de travail pratiques

Tremolo subtil

1. Réglez Frequency en dessous d'environ 20 Hz.
2. Utilisez un Shape fluide.
3. Réglez Mix selon votre goût et laissez Tone ouvert.

Résultat attendu: Le niveau pulse sans générer de spectre fortement métallique.

Voix de robot

1. Réglez Frequency dans la plage audio basse à moyenne.
2. Utilisez un Shape plus dur.
3. Réduisez Tone si les consonnes deviennent aiguës.
4. Gardez Mix élevé.

Résultat attendu: La parole conserve son rythme tandis que la hauteur devient mécanique et riche en bandes latérales.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.
- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- La modulation en anneau est inharmonique à moins que les relations entre la porteuse et la source ne s'alignent.
- Les fréquences High et les formes dures peuvent être brillantes.
- Le support interne ne suit pas le pas de la source.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.

- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 6 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 à 5000	120	Automatisable	Définit la fréquence principale, la note ou le centre spectral utilisé par cette fonction.
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 à 100.0	50.0	Automatisable	Définit l'équilibre entre le signal d'origine et le chemin traité complet.
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	Automatisable	Sélectionne un programme d'usine. Le chargement d'un programme rappelle un ensemble coordonné de paramètres de plug-in.
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine à Square	Sine	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 à 20000	12000	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Tone. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.