


TB Parallel Reverb

상세 사용 설명서

3개 엔진 병렬 공간 설계자: 룸 본체용 Glue, 플레이트/스프링 색상용 Bright, 홀 또는 임펄스 응답 깊이용 Space.



카탈로그 버전: 3.0.1

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 43

1. 제품의 목적

3개 엔진 병렬 공간 설계자: 룸 본체용 Glue, 플레이트/스프링 색상용 Bright, 홀 또는 임펄스 응답 깊이용 Space.

하나의 반향 알고리즘은 일반적으로 근접성, 색상 및 긴 깊이 간의 절충안을 강제합니다. TB Parallel Reverb은 3개의 독립적인 습식 엔진을 병렬로 실행하여 최종 건식/습식 혼합 전에 각 공간 역할을 별도로 조정하고 오디언할 수 있습니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- 짧은 공간 또는 챔버 접착제
- Plate 또는 봄 밝기
- 긴 홀 또는 컨볼루션 깊이
- 독립적인 센드, 필터링, 너비, 사전 지연, 색상 및 솔로

신호 흐름

건식 입력 -> 병렬 Glue, Bright 및 Space 엔진 -> 엔진별 전송/반환 -> 습식 합계 버스 -> 최종 Wet/Dry Mix

2. 완전한 기능 가이드

엔진 활성화, 모드 및 솔로

각 엔진은 독립적으로 활성화될 수 있습니다. Glue은 Room 또는 Chamber을 선택합니다. Bright은 Plate 또는 Spring을 선택합니다. Space는 Hall 또는 IR을 선택합니다. Reverb Solo은 드라이 없이 한 번의 웨트 리턴을 오디언합니다.

공유 컨트롤

각 엔진은 해당 엔진에 적합한 Pre-Delay, Wide, Send Gain, Decay 또는 Length, High Pass, Low Pass, Diffusion 및 Color 관련 웨이핑을 제공합니다.

Glue 엔진

Size, 확산, 감쇠, 초기/후기 Mix, 필터링, 폭 및 짧은 감쇠는 소스 주변에 근접성, 몸체 및 공용 공간을 만듭니다.

Bright 엔진

Plate/Spring 모드, 변조 속도/깊이, 확산, 거리 또는 스프링 장력, 필터링, 폭 및 색상이 빛이나 기계적 특성을 생성합니다.

Space 엔진

Hall/IR 모드, Hall Type, 감쇠/길이, HF 감쇠, 확산, 쉬머, 필터링, 폭 및 사전 지연이 긴 깊이를 구축합니다. IR 모드는 배포된 빌드에서 사용할 수 있는 로드된 응답 동작을 사용합니다.

보내기 대 습식/건식

엔진당 Send Gain은 각 Wet Return을 제어합니다. Wet/Dry Mix은 원본 소스와 합산된 Wet Bus 간의 최종 전역 관계를 제어합니다.

프로그램

공장 프로그램은 균형 잡힌 3개 엔진 공간, 보컬 플레이트 및 챔버, 드럼 룸, 홀, 구름 및 고의적으로 유령이 나오는 텍스처를 다룹니다.

3. 빠른 시작

1. 보조 리턴에서는 Wet/Dry를 100%로 설정하고 인서트에서는 보수적인 값으로 설정합니다.
2. 먼저 짧은 감쇠와 적당한 전송으로 Glue을 빌드하세요.
3. 플레이트 또는 스프링 색상의 경우 Bright을 추가하세요.
4. 깊이를 위해 더 낮은 샌드에 Space을 추가하세요.
5. 각 리턴을 개별적으로 조정하려면 Solo를 사용하십시오.
6. 엔진당 불필요한 저/고를 제거하고 폭을 설정합니다.
7. 솔로를 종료하고 상황에 맞게 모든 샌드의 균형을 맞추세요.

4. 실제적인 작업 흐름

리드 보컬 공간

1. 근접성에 대해서는 Glue Room을 사용하십시오.
2. 명확한 꼬리를 얻으려면 Bright Plate을 사용하십시오.
3. 둘 다 뒤에 조용히 Space Hall을 추가합니다.
4. High-각 엔진을 통과하고 사전 지연을 사용하여 사전을 보호합니다.

예상되는 결과: 리버브 필드가 질감, 광택 및 깊이를 얻는 동안 보컬은 앞으로 유지됩니다.

드럼룸 스택

1. 본문에는 Glue Chamber을 사용합니다.
2. 스네어 영역에 Bright Plate 또는 Spring을 추가합니다.
3. Space을 짧거나 낮게 유지하세요.
4. 저주파 세척을 제거하려면 Solo를 사용하십시오.

예상되는 결과: 키트는 일시적인 정의를 잃지 않으면서 더 큰 소리를 냅니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 병렬 반환을 함께 추가하면 레벨을 빠르게 구축할 수 있습니다.
- 솔로는 오디션 상태입니다. 내보내기 전에 비활성화하십시오.
- 긴 감쇠, 쉬머 및 높은 피드백과 같은 설정은 소스를 가릴 수 있습니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 43 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Bright Color VST3 ID 726260873	0 에 100	45	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Bright Decay VST3 ID 647391463	1.50 에 2.50	2.00	자동화 가능	관련 감지기, 엔벨로프, 리버브 또는 공명 프로세스가 복구되거나 감쇄되는 데 걸리는 시간을 설정합니다.
Bright Diffusion VST3 ID 1529017835	0 에 100	70	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 공간 밀도, 공명 확산 또는 확산체를 형성합니다.
Bright Enabled VST3 ID 1740343015	Off, On	On	자동화 가능	전체 플러그인을 우회하지 않고 명명된 처리 블록을 활성화하거나 비활성화합니다.
Bright High Pass VST3 ID 1230933485	20 에 1800	450	자동화 가능	관련 오디오 또는 감지기 경로에서 저주파 콘텐츠를 줄입니다.
Bright Low Pass VST3 ID 1558818091	1200 에 20000	13500	자동화 가능	고주파수 콘텐츠를 줄이거나 관련 경로의 고주파수 감쇠를 줄입니다.
Bright Mode VST3 ID 647188413	Plate, Spring	Plate	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547	0.00 에 20.00	1.50	자동화 가능	명명된 프로세스가 신호에 얼마나 강하게 영향을 미치는지 설정합니다.
Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824	0.02 에 5	0.02	자동화 가능	변조, 이동 또는 반복 변경 속도를 설정합니다.
Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855	0 에 100	35	자동화 가능	명명된 공간 좌표 또는 심리 음향 위치 지정 큐를 설정합니다.
Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386	0.0 에 100.0	18.0	자동화 가능	Bright Pre-Delay에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Bright Send Gain VST3 ID 647357858	-60.0 에 6.0	-15.0	자동화 가능	명명된 입력, 출력, 대역 또는 병렬 전송/반환 경로에 대한 게인을 설정합니다.
Bright Wide VST3 ID 647480557	0 에 270	210	자동화 가능	처리된 신호의 스테레오 확산 또는 측면 분포를 설정합니다.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켭니다.
Glue Color VST3 ID 1476289070	0 에 100	30	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Glue Damping VST3 ID 1862232333	0 에 100	60	자동화 가능	고주파수 콘텐츠를 줄이거나 관련 경로의 고주파수 감쇠를 줄입니다.
Glue Decay VST3 ID 1779964578	0.50 에 1.00	0.75	자동화 가능	관련 감지기, 엔벨로프, 리버브 또는 공명 프로세스가 복구되거나 감쇄되는 데 걸리는 시간을 설정합니다.
Glue Diffusion VST3 ID 1763844368	0 에 100	65	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 공간 밀도, 공명 확산 또는 확산체를 형성합니다.
Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292	0 에 100	45	자동화 가능	원래 신호와 전체 처리 경로 간의 균형을 설정합니다.
Glue Enabled VST3 ID 962934604	Off, On	On	자동화 가능	전체 플러그인을 우회하지 않고 명명된 처리 블록을 활성화하거나 비활성화합니다.
Glue High Pass VST3 ID 753592872	20 에 1500	200	자동화 가능	관련 오디오 또는 감지기 경로에서 저주파 콘텐츠를 줄입니다.
Glue Low Pass VST3 ID 781409680	1000 에 20000	9000	자동화 가능	고주파수 콘텐츠를 줄이거나 관련 경로의 고주파수 감쇠를 줄입니다.
Glue Mode VST3 ID 1779761528	Room, Chamber	Room	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773	0.0 에 60.0	8.0	자동화 가능	Glue Pre-Delay에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Glue Send Gain VST3 ID 1779930973	-60.0 에 6.0	-12.0	자동화 가능	명명된 입력, 출력, 대역 또는 병렬 전송/반환 경로에 대한 게인을 설정합니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Glue Size VST3 ID 1779935190	0 에 100	50	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 공간 밀도, 공명 확산 또는 확산체를 형성합니다.
Glue Wide VST3 ID 1780053672	0 에 180	150	자동화 가능	처리된 신호의 스테레오 확산 또는 측면 분포를 설정합니다.
Program VST3 ID 1886548852	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathly Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Init Parallel	자동화 가능	공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다.
Reverb Solo VST3 ID 1485249314	Off, Glue, Bright, Space	Off	자동화 가능	Reverb Solo에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Space Color VST3 ID 478609917	0 에 100	25	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Space Decay / Length VST3 ID 1193592051	0.25 에 10.00	3.20	자동화 가능	관련 감지기, 엔벨로프, 리버브 또는 공명 프로세스가 복구되거나 감쇄되는 데 걸리는 시간을 설정합니다.
Space Diffusion VST3 ID 1973961055	0 에 100	72	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 공간 밀도, 공명 확산 또는 확산체를 형성합니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Space Enabled VST3 ID 2118459227	Off, On	On	자동화 가능	전체 플러그인을 우회하지 않고 명명된 처리 블록을 활성화하거나 비활성화합니다.
Space Hall Type VST3 ID 1704521273	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Church	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Space HF Damping VST3 ID 56797150	0 에 100	45	자동화 가능	고주파수 콘텐츠를 줄이거나 관련 경로의 고주파수 감쇠를 줄입니다.
Space High Pass VST3 ID 67634169	20 에 1500	300	자동화 가능	관련 오디오 또는 감지기 경로에서 저주파 콘텐츠를 줄입니다.
Space Low Pass VST3 ID 1936934303	1000 에 20000	7500	자동화 가능	고주파수 콘텐츠를 줄이거나 관련 경로의 고주파수 감쇠를 줄입니다.
Space Mode VST3 ID 1193389001	Hall, IR	Hall	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Space Pre-Delay VST3 ID 432944070	0.0 에 200.0	60.0	자동화 가능	Space Pre-Delay에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Space Send Gain VST3 ID 1193558446	-60.0 에 6.0	-22.0	자동화 가능	명명된 입력, 출력, 대역 또는 병렬 전송/반환 경로에 대한 게인을 설정합니다.
Space Shimmer VST3 ID 1494550811	0 에 100	15	자동화 가능	Space Shimmer에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Space Wide VST3 ID 1193681145	0 에 360	240	자동화 가능	처리된 신호의 스테레오 확산 또는 측면 분포를 설정합니다.
Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326	0 에 100	100	자동화 가능	원래 신호와 전체 처리 경로 간의 균형을 설정합니다.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.