

TB Volume

상세 사용 설명서

dB 및 퍼센트 표시 모드와 출력 피크 보호 기능을 갖춘 집중형 스테레오 연결 레벨 유틸리티입니다.



카탈로그 버전: 1.2.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 3

1. 제품의 목적

dB 및 퍼센트 표시 모드와 출력 피크 보호 기능을 갖춘 집중형 스테레오 연결 레벨 유틸리티입니다.

간단한 게인 스테이지는 자동화, 트림 및 레벨 매칭에 유용하지만 많은 유틸리티에서는 기본 작업 속도를 늦추는 미터링 및 라우팅으로 이를 둘러싸고 있습니다. TB Volume은 하나의 기본 레벨 값을 유지하고 모드 전환 시 사운드를 변경하지 않고 dB 또는 동일한 음량에 영감을 받은 백분율 스케일로 볼 수 있도록 합니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- Fast 및 반복 가능한 레벨 트림
- Mode 게인 점프 없이 스위칭
- Clean 정규화된 하나의 엔드포인트 자동화
- 배포된 설계에서 Stereo 연결 피크 보호

신호 흐름

Input -> dB 또는 퍼센트로 표시되는 정규화된 레벨 매핑 -> 스테레오 링크 출력 보호 -> 출력

2. 완전한 기능 가이드

Mode

dB 모드는 기존 이득 범위를 표시합니다. 백분율 모드는 0-300% 척도에서 동일한 기본 정규화 수준을 표시합니다. Mode을 변경하면 현재 오디오 레벨이 아닌 프레젠테이션이 변경됩니다.

Normalized Level

호스트 표시 수준 끝점은 0에서 1까지 실행되며 선택한 디스플레이 모드로 매핑됩니다. 중간점은 현재 설계의 중립 기준입니다.

피크 보호

배포된 설계에는 전체 규모에 가까운 짧은 예측 기능을 갖춘 스테레오 연결 샘플 피크 보호 기능이 포함되어 있습니다. 마스터링 리미터가 아닌 안전 장치로 취급하십시오.

자동화

페이드 및 장면 변경에 대한 정규화된 레벨을 자동화합니다. 두 디스플레이 모드 모두 동일한 값을 다루기 때문에 dB 및 퍼센트에 대해 별도의 자동화 레인을 기대하지 마십시오.

3. 빠른 시작

1. dB 또는 백분율 표시를 선택합니다.
2. 다운스트림 버스를 모니터링하면서 레벨을 설정합니다.
3. 실제 레벨 비교를 위해 우회를 사용하십시오.
4. Normalized Level에 자동화를 작성합니다.
5. 헤드룸을 남겨두십시오. 일상적인 이득 스테이지를 위해 피크 보호에 의존하지 마십시오.

4. 실제적인 작업 흐름

Level 매칭

1. 평가 중인 프로세서 뒤에 TB Volume을 배치합니다.
2. 바이패스되고 처리된 라우드니스가 일치할 때까지 레벨을 조정합니다.
3. 일치 후에만 색조 결정을 내리십시오.

예상되는 결과: 비교는 소리가 클수록 좋다는 편견보다는 처리 특성을 반영합니다.

Simple 페이드

1. 원하는 디스플레이 모드를 선택하세요.
2. Normalized Level을 침묵에서 대상까지 자동화합니다.
3. DAW 곡선 모양을 사용하여 페이드를 정의합니다.

예상되는 결과: 하나의 자동화 레인으로 깨끗한 스테레오 연결 페이드가 생성됩니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 피크 보호는 진정한 피크 마스터링 제어가 아닙니다.
- 백분율은 모든 소스에 대해 선형으로 인식되는 소리 강도가 아닌 디스플레이 매핑입니다.
- 크게 부스트하면 노이즈 플로어와 다운스트림 처리 수준이 높아집니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 3 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켭니다.
Mode VST3 ID 3357091	dB, %	dB	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Normalized Level VST3 ID 102865796	0.0000 에 1.0000	0.5000	자동화 가능	Normalized Level에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.