

TB Parallel Reverb

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um projetista de espaço paralelo de três motores: Glue para corpo da sala, Bright para cor de placa/mola e Space para hall ou profundidade de resposta ao impulso.



Versão do catálogo: 3.0.1

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 43

1. Finalidade do produto

Um projetista de espaço paralelo de três motores: Glue para corpo da sala, Bright para cor de placa/mola e Space para hall ou profundidade de resposta ao impulso.

Um algoritmo de reverberação geralmente força um compromisso entre proximidade, cor e profundidade longa. TB Parallel Reverb executa três motores úmidos independentes em paralelo, permitindo que cada função espacial seja ajustada e testada separadamente antes da mistura final seco/úmido.

Que resultado ele cria

- Cola curta para sala ou câmara
- Plate ou brilho de primavera
- Long hall ou profundidade de convolução
- Envios independentes, filtragem, largura, pré-atraso, cor e solo

Fluxo de sinal

Entrada seca -> motores Glue, Bright e Space paralelos -> envio/retorno por mecanismo -> barramento de soma úmida -> Wet/Dry Mix final

2. Guia completo de recursos

Ativação, modo e solo do motor

Cada mecanismo pode ser habilitado de forma independente. Glue seleciona Room ou Chamber; Bright seleciona Plate ou Spring; Space seleciona Hall ou IR. Reverb Solo testa um retorno molhado sem seco.

Controles compartilhados

Cada mecanismo fornece pré-atraso, largura, ganho de envio, decaimento ou comprimento, passagem High, passagem Low, difusão e modelagem relacionada a Color apropriada para esse mecanismo.

Glue mecanismo

Size, Difusão, Amortecimento, Antecipado/Tarde Mix, filtragem, largura e decaimento curto criam proximidade, corpo e um ambiente comum ao redor da fonte.

Bright mecanismo

Modo Plate/Spring, taxa/profundidade de modulação, difusão, distância ou tensão da mola, filtragem, largura e cor produzem brilho ou caráter mecânico.

Space mecanismo

Modo Hall/IR, Hall Type, Decay/Length, HF Damping, Diffusion, Shimmer, filtragem, largura e pré-atraso criam longa profundidade. O modo IR usa o comportamento de resposta carregado disponível na compilação implantada.

Enviar versus Molhado/Seco

O Send Gain por motor controla cada retorno molhado. Wet/Dry Mix controla o relacionamento global final entre a fonte original e o barramento molhado somado.

Programas

Os programas de fábrica cobrem espaços equilibrados de três motores, placas vocais e câmaras, salas de bateria, corredores, nuvens e texturas deliberadamente assombradas.

3. Início rápido

1. Defina Wet/Dry para 100% em um retorno auxiliar ou para um valor conservador em uma inserção.
2. Construa Glue primeiro com um decaimento curto e envio moderado.
3. Adicione Bright para placa ou cor de primavera.
4. Adicione Space em um envio inferior para profundidade.
5. Use Solo para ajustar cada retorno isoladamente.
6. Remova mínimos/altos desnecessários por motor e defina a largura.
7. Saia do Solo e equilibre todos os envios no contexto.

4. Fluxos de trabalho práticos

Espaço vocal principal

1. Use Glue Room para proximidade.
2. Use Bright Plate para uma cauda clara.
3. Adicione Space Hall silenciosamente atrás de ambos.
4. High-passe cada mecanismo e use pré-atraso para proteger a dicção.

Resultado esperado: O vocal permanece avançado enquanto o campo de reverberação ganha corpo, brilho e profundidade.

Pilha de sala de bateria

1. Use Glue Chamber para o corpo.
2. Adicione Bright Plate ou Spring à região da caixa.
3. Mantenha Space em nível curto ou baixo.
4. Use Solo para remover lavagem de baixa frequência.

Resultado esperado: O kit soa maior sem perder a definição transitória.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.

- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- Retornos paralelos se somam e podem aumentar o nível rapidamente.
- Solo é um estado de audição; desative-o antes de exportar.
- Decadência longa, brilho e configurações de feedback alto podem mascarar a fonte.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 43 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Bright Color VST3 ID 726260873	0 para 100	45	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Bright Decay VST3 ID 647391463	1.50 para 2.50	2.00	Automatizável	Define quanto tempo o detector, envelope, reverberação ou processo ressonante associado leva para se recuperar ou decair.
Bright Diffusion VST3 ID 1529017835	0 para 100	70	Automatizável	Molda a densidade espacial, a propagação ressonante ou o corpo difuso para o processo nomeado.
Bright Enabled VST3 ID 1740343015	Off, On	On	Automatizável	Ativa ou desativa o bloco de processamento nomeado sem ignorar todo o plug-in.
Bright High Pass VST3 ID 1230933485	20 para 1800	450	Automatizável	Reduz o conteúdo de baixa frequência no áudio associado ou no caminho do detector.
Bright Low Pass VST3 ID 1558818091	1200 para 20000	13500	Automatizável	Reduz o conteúdo de alta frequência ou encurta o decaimento de alta frequência no caminho associado.
Bright Mode VST3 ID 647188413	Plate, Spring	Plate	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547	0.00 para 20.00	1.50	Automatizável	Define a intensidade com que o processo nomeado afeta o sinal.
Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824	0.02 para 5	0.02	Automatizável	Define a velocidade de modulação, movimento ou alteração repetida.
Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855	0 para 100	35	Automatizável	Define a coordenada espacial nomeada ou a indicação de posicionamento psicoacústico.
Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386	0.0 para 100.0	18.0	Automatizável	Controle automatizável por host para Bright Pre-Delay. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Bright Send Gain VST3 ID 647357858	-60.0 para 6.0	-15.0	Automatizável	Define o ganho para a entrada, saída, banda ou caminho paralelo de envio/retorno nomeado.
Bright Wide VST3 ID 647480557	0 para 270	210	Automatizável	Define a propagação estéreo ou a distribuição lateral do sinal processado.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Glue Color VST3 ID 1476289070	0 para 100	30	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Glue Damping VST3 ID 1862232333	0 para 100	60	Automatizável	Reduz o conteúdo de alta frequência ou encurta o decaimento de alta frequência no caminho associado.
Glue Decay VST3 ID 1779964578	0.50 para 1.00	0.75	Automatizável	Define quanto tempo o detector, envelope, reverberação ou processo ressonante associado leva para se recuperar ou decair.
Glue Diffusion VST3 ID 1763844368	0 para 100	65	Automatizável	Molda a densidade espacial, a propagação ressonante ou o corpo difuso para o processo nomeado.
Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292	0 para 100	45	Automatizável	Define o equilíbrio entre o sinal original e o caminho processado completo.
Glue Enabled VST3 ID 962934604	Off, On	On	Automatizável	Ativa ou desativa o bloco de processamento nomeado sem ignorar todo o plug-in.
Glue High Pass VST3 ID 753592872	20 para 1500	200	Automatizável	Reduz o conteúdo de baixa frequência no áudio associado ou no caminho do detector.
Glue Low Pass VST3 ID 781409680	1000 para 20000	9000	Automatizável	Reduz o conteúdo de alta frequência ou encurta o decaimento de alta frequência no caminho associado.
Glue Mode VST3 ID 1779761528	Room, Chamber	Room	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773	0.0 para 60.0	8.0	Automatizável	Controle automatizável por host para Glue Pre-Delay. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Glue Send Gain VST3 ID 1779930973	-60.0 para 6.0	-12.0	Automatizável	Define o ganho para a entrada, saída, banda ou caminho paralelo de envio/retorno nomeado.
Glue Size VST3 ID 1779935190	0 para 100	50	Automatizável	Molda a densidade espacial, a propagação ressonante ou o corpo difuso para o processo nomeado.
Glue Wide VST3 ID 1780053672	0 para 180	150	Automatizável	Define a propagação estéreo ou a distribuição lateral do sinal processado.
Program VST3 ID 1886548852	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathly Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Init Parallel	Automatizável	Seleciona um programa de fábrica. Carregar um programa recupera um conjunto coordenado de parâmetros de plug-in.
Reverb Solo VST3 ID 1485249314	Off, Glue, Bright, Space	Off	Automatizável	Controle automatizável por host para Reverb Solo. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Space Color VST3 ID 478609917	0 para 100	25	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Space Decay / Length VST3 ID 1193592051	0.25 para 10.00	3.20	Automatizável	Define quanto tempo o detector, envelope, reverberação ou processo ressonante associado leva para se recuperar ou decair.
Space Diffusion VST3 ID 1973961055	0 para 100	72	Automatizável	Molda a densidade espacial, a propagação ressonante ou o corpo difuso para o processo nomeado.
Space Enabled VST3 ID 2118459227	Off, On	On	Automatizável	Ativa ou desativa o bloco de processamento nomeado sem ignorar todo o plug-in.
Space Hall Type VST3 ID 1704521273	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Church	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Space HF Damping VST3 ID 56797150	0 para 100	45	Automatizável	Reduz o conteúdo de alta frequência ou encurta o decaimento de alta frequência no caminho associado.
Space High Pass VST3 ID 67634169	20 para 1500	300	Automatizável	Reduz o conteúdo de baixa frequência no áudio associado ou no caminho do detector.
Space Low Pass VST3 ID 1936934303	1000 para 20000	7500	Automatizável	Reduz o conteúdo de alta frequência ou encurta o decaimento de alta frequência no caminho associado.
Space Mode VST3 ID 1193389001	Hall, IR	Hall	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Space Pre-Delay VST3 ID 432944070	0.0 para 200.0	60.0	Automatizável	Controle automatizável por host para Space Pre-Delay. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Space Send Gain VST3 ID 1193558446	-60.0 para 6.0	-22.0	Automatizável	Define o ganho para a entrada, saída, banda ou caminho paralelo de envio/retorno nomeado.
Space Shimmer VST3 ID 1494550811	0 para 100	15	Automatizável	Controle automatizável por host para Space Shimmer. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Space Wide VST3 ID 1193681145	0 para 360	240	Automatizável	Define a propagação estéreo ou a distribuição lateral do sinal processado.
Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326	0 para 100	100	Automatizável	Define o equilíbrio entre o sinal original e o caminho processado completo.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.