

TB XYZ Panner

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um panner espacial com PanCore esquerdo/direito estável, frente/trás, altura, distância, sugestões de sala, modo HRTF de fone de ouvido e remapeamento surround.



Versão do catálogo: 1.2.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 9

1. Finalidade do produto

Um panner espacial com PanCore esquerdo/direito estável, frente/trás, altura, distância, sugestões de sala, modo HRTF de fone de ouvido e remapeamento surround.

O pan convencional controla apenas o ganho esquerdo/direito. TB XYZ Panner mantém essa base confiável e adiciona dicas processuais espectrais, de nível e de reflexão para altura, distância e perspectiva frontal/posterior. O modo Headphones adiciona renderização binaural baseada em KEMAR, enquanto os layouts surround usam remapeamento de azimute do alto-falante.

Que resultado ele cria

- Posicionamento estéreo esquerdo/direito confiável
- Dicas processuais de perto/distante e para cima/para baixo
- Impressão frontal/traseira sem reescrever a bandeja
- Opções de posicionamento binaural e multicanal para fones de ouvido

Fluxo de sinal

Input -> PanCore -> camada frontal/traseira, altura, distância e sala -> renderizador Stereo ou Headphones -> remapeamento de azimute surround quando aplicável -> Output Trim

2. Guia completo de recursos

Vista superior

Controles de movimento horizontal Pan; controles de movimento vertical Frente/Trás. A visualização superior não muda Distance.

Side Visualizar

Controles de movimento horizontal Distance e controles de movimento vertical Height.

PanCore

Pan varia da extrema esquerda, passando pelo centro, até a extrema direita. Ela continua sendo a base de localização estável e não é reescrita diretamente por sugestões anteriores/posteriores.

Height

Usa equilíbrio de reflexão tonal e de teto/piso para sugerir elevação. É uma sugestão psicoacústica, em vez de uma posição física vertical do alto-falante em estéreo.

Distance e Room

Distance combina atenuação, amortecimento passa-baixo e reflexões iniciais. Room controla a contribuição da reflexão. O caminho direto não é simplesmente movido por um atraso modulado.

Render Mode

Stereo destina-se a panorâmica compatível com alto-falante. Headphones envolve um renderizador HRTF compacto baseado em KEMAR HRIR; ouvintes individuais podem perceber frente/trás de maneira diferente.

Cercar e Output

On suporta saídas 5.1/7.1, canais não LFE são remapeados pelo azimuth do alto-falante. Output Trim preserva o headroom após o processamento espacial.

3. Início rápido

1. Escolha Stereo para alto-falantes ou Headphones para monitoramento binaural.
2. Defina Pan na visualização superior ou com o controle Pan.
3. Defina Frente/Trás verticalmente na Vista Superior.
4. Defina Height e Distance na visualização Side.
5. Adicione Room somente conforme necessário.
6. Corte Output e verifique o formato de entrega real.

4. Fluxos de trabalho práticos

Perto de objeto suspenso

1. Use um Pan centralizado ou ligeiramente deslocado.
2. Aumente Height na visualização Side.
3. Mantenha Distance baixo e use Room modesto.

Resultado esperado: A fonte permanece direta enquanto obtém uma sugestão ascendente.

Ambiente traseiro distante

1. Mova Frente/Trás em direção a trás na Vista Superior.
2. Aumente Distance na visualização Side.
3. Aumente Room e reduza Output se o campo aumentar.

Resultado esperado: A fonte parece mais distante e menos direta com uma impressão traseira.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.
- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- A localização exata da parte traseira e da altura em dois alto-falantes é fisicamente limitada.
- O HRTF não é personalizado, portanto é possível confusão entre frente e verso.
- Sempre verifique o funcionamento dos fones de ouvido nos alto-falantes e vice-versa quando ambos forem alvos de entrega.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 9 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Distance VST3 ID 288459765	0 % para 100 %	0 %	Automatizável	Define a coordenada espacial nomeada ou a indicação de posicionamento psicoacústico.
Front Back VST3 ID 127212208	B 100 % para F 100 %	F 100 %	Automatizável	Define a coordenada espacial nomeada ou a indicação de posicionamento psicoacústico.
Height VST3 ID 926454055	-100 % para 100 %	0 %	Automatizável	Define a coordenada espacial nomeada ou a indicação de posicionamento psicoacústico.
Output Trim VST3 ID 873633987	-24.0 dB para 0.0 dB	0.0 dB	Automatizável	Define ou limita o nível de saída final após o processamento principal do plug-in.
Pan VST3 ID 110749	-100 % para 100 %	0 %	Automatizável	Define a coordenada espacial nomeada ou a indicação de posicionamento psicoacústico.
Program VST3 ID 1886548852	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Front Focus	Automatizável	Seleciona um programa de fábrica. Carregar um programa recupera um conjunto coordenado de parâmetros de plug-in.
Render Mode VST3 ID 1193882713	Stereo, Headphones	Stereo	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Room VST3 ID 3506395	0 % para 100 %	35 %	Automatizável	Molda a densidade espacial, a propagação ressonante ou o corpo difuso para o processo nomeado.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.