

TB Distortion

详细的用户手册

一个两层失真系统，具有 6 个主驱动曲线、电平相关动态、并行 TB 角色级、聚焦滤波器和混合/输出控制。



目录版本: 1.3.0

文档版: 2026-08-04

记录主机可见端点: 11

1. 产品用途

一个两层失真系统，具有 6 个主驱动曲线、电平相关动态、并行 TB 角色级、聚焦滤波器和混合/输出控制。

一条失真曲线很少涵盖微妙的饱和度和破碎的扬声器攻击性、折叠的数字运动和反应动态。TB Distortion 将主驱动引擎与独立控制的 TB 层相结合，因此可以并行构建颜色，而不是通过一种串行算法强制构建颜色。

它创造了什么结果

- 受控谐波富集
- 激进的剪切和折叠纹理
- Input-响应式扭曲运动
- 以频段为中心的平行特性，不会造成不必要的低端损坏

信号流

Input -> Low/High 焦点滤镜 -> 使用 Dynamics 选择主驱动曲线 -> 并行 TB 字符层 -> Mix -> Output

2. 完整的功能指南

主要 Drive 和 Drive Type

Drive 进给 Soft、Hard、Fuzz、Tube、Tape 或 Fold 成形。Soft 和 Tube 是渐进的；Hard 和 Fuzz 更加突然；Tape 舍入瞬态；Fold 创建复杂的非线性反演。

Dynamics

负和正 Dynamics 设置会改变失真强度跟随输入电平的方式。首先使用较小的值；极端故意夸大运动。

TB层

TB Drive 控制并行字符层。Level、Sample、Time 和 Bias 类型引入不同的幅度、阶跃、时变或不对称行为。

Low 和 High 焦点

陡峭的聚焦限制定义了畸变结构强调的区域。提高 Low 以保护低音炮；降低 High 以防止结果出现嘶嘶声。

Mix 和 Output

Mix 将完整的处理路径与原始路径混合。Output 补偿电平，因此音调决策不会与响度混淆。

工厂计划

节目从清洁热量和电子管绽放转向二极管破裂、磨损卷轴、折叠运动和无线电故障。将它们视为布线和增益阶段的起点。

3. 快速启动

1. 将 Mix 设置为 100%，并将 Output 设置为安全空间。
2. 选择 Drive Type 并将 Drive 提升到所需的核心纹理。
3. 设置 Low 和 High 以保护或强调乐队。
4. 调整 Dynamics 进行反应运动。

5. 添加 TB Drive 并选择其类型。
6. 返回 Mix 以便并行使用，然后级别匹配 Output。

4. 实际工作流程

并行的声音沙砾

1. 选择 Tube 或 Tape。
2. 提高 Low 以保持爆破音清洁。
3. 添加一个小的 Bias 或 Sample TB 层。
4. 减少 Mix 直到措辞清晰。

预期结果: 声音变得紧迫和和声细节，同时保持清晰。

损坏的鼓环

1. 选择 Fold 或 Fuzz。
2. Drive 硬并缩小聚焦范围。
3. 使用 Time 或 Sample TB 字符。
4. 自动化 Mix 进行转换。

预期结果: 环路变得不稳定且具有攻击性，而干燥路径可以保持冲击力。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- High Drive 和 Fold 设置可以创建强烈的锯齿和电平增加。
- 在更改预设之前保护监听电平。
- 使用 Output 在相等响度下进行比较。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认 DAW 正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 11 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Drive VST3 ID 95852938	0.0 到 36.0	6.0	可自动化	控制或启用非线性密度、谐波颜色或峰值整形。
Drive Type VST3 ID 780322788	Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold	Soft	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Dynamics VST3 ID 1443276820	-100.0 到 100.0	0.0	可自动化	Dynamics 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
High VST3 ID 3202466	20 到 20000	20000	可自动化	High 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Low VST3 ID 107348	20 到 20000	20	可自动化	Low 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Mix VST3 ID 108124	0.0 到 100.0	100.0	可自动化	设置原始信号和完整处理路径之间的平衡。
Output VST3 ID 1141971201	-24.0 到 12.0	0.0	可自动化	设置或限制插件主要处理后的最终输出级别。
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown	Init	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
TB Drive VST3 ID 595685308	0.0 到 100.0	0.0	可自动化	控制或启用非线性密度、谐波颜色或峰值整形。
TB Type VST3 ID 1266625224	Level, Sample, Time, Bias	Level	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。