

TB Inverted Phaser

详细的用户手册

减法多级移相器，具有深凹口、可调间距、反馈、五个 LFO 形状和随机抖动。



目录版本: 2.2.0

文档版: 2026-08-04

记录主机可见端点: 13

1. 产品用途

减法多级移相器，具有深凹口、可调间距、反馈、五个 LFO 形状和随机抖动。

传统的移相器将其全通路径添加到干信号中。TB Inverted Phaser 将其减去，产生更硬、更深的消除凹口，这些凹口在打击垫、延音和弦、吉他和声音设计材料上仍保持清晰定义。

它创造了什么结果

- 深度移动的光谱陷波
- 从一到十二阶段的梳状图案
- 定期或故意不稳定的调制
- 干/湿和残留质地控制

信号流

Input -> 多级全通网络 -> 减法组合 -> 反馈 -> LFO 和抖动调制 -> Mix 和 Output

2. 完整的功能指南

Stages 和 Spacing

Stages 设置陷波数；Spacing 改变了它们的分布。很少有阶段听起来很宽广，而许多阶段则创造出更密集的梳子。

Centre 和 Depth

Centre 放置调制区域，Depth 设置其围绕该中心的行程。

Rate 和 LFO Shape

Rate 控制速度。Sine 和 Triangle 是平滑的，斜坡形状是有方向的，Square 产生阶梯式运动。

Jitter

为其他周期性运动添加受控的不规则性。使用少量用于有机漂移，使用大量用于破坏调制。

Amount、Feedback 和 Mix

Amount 控制减法相位贡献，Feedback 增强陷波模式，Mix 将完整结果与源混合。

Output 和程序

Output 补偿抵消或谐振增益。程序涵盖垫子、玻璃空心、金属导轨、方形震动和重影消除。

3. 快速启动

1. 选择Stages的编号并设置Spacing。
2. 将 Centre 放置在源最强谐波附近。
3. 设置 Depth、Rate 和 LFO Shape。
4. 升起 Amount 直至凹口清晰。
5. 小心添加 Feedback。

6. 仅当不需要完美重复时才使用 Jitter，然后进行级别匹配 Output。

4. 实际工作流程

垫运动

1. 使用 6-12 个阶段。
2. 选择 Sine 或 Triangle。
3. 设置慢 Rate、宽 Depth 和中度 Feedback。

预期结果: 垫板可产生深度、连续的运动，无需有节奏的踩踏。

机械扫地

1. 选择斜坡或 Square。
2. 提高 Feedback 和 Jitter。
3. 使用更少的级数来获得更大、更锋利的凹口。

预期结果: 光源获得定向的、类似机器的光谱运动。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 减法相位处理可以消除特定音符的大量能量。
- High Feedback 可能会响。
- 当它是更广泛的立体声链的一部分时，请务必检查单声道效果。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认 DAW 正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 13 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Amount VST3 ID 733630552	0.0 到 100.0	65.0	可自动化	设置指定进程影响信号的强度。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Centre VST3 ID 783470043	120.0 到 4000.0	720.0	可自动化	设置此函数使用的主频率、音符或频谱中心。
Depth VST3 ID 95472323	0.0 到 100.0	70.0	可自动化	设置指定进程影响信号的强度。
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 到 85.0	28.0	可自动化	将处理后的信号返回到其自己的输入，扩展或增强效果。
Jitter VST3 ID 987746540	0.0 到 100.0	0.0	可自动化	控制指定过程的颗粒密度、分散度或随机变化。
LFO Shape VST3 ID 686216812	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square	Sine	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Mix VST3 ID 108124	0.0 到 100.0	100.0	可自动化	设置原始信号和完整处理路径之间的平衡。
Output VST3 ID 1141971201	-12.0 到 6.0	0.0	可自动化	设置或限制插件主要处理后的最终输出级别。
Program VST3 ID 1886548852	Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel	Init	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
Rate VST3 ID 3493088	0.020 到 8.000	0.350	可自动化	设置调制、移动或重复变化的速度。
Spacing VST3 ID 135324739	0.0 到 100.0	35.0	可自动化	Spacing 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Stages VST3 ID 1254989109	1 到 12	6	可自动化	Stages 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。