

TB Noise Remover

详细的用户手册

具有核心还原级以及用于嘶嘶声、嗡嗡声、呜呜声、咔嗒声、隆隆声和削波峰值的模块的目标恢复处理器。



目录版本: 2.2.0

文档版: 2026-08-04

记录主机可见端点: 10

1. 产品用途

具有核心还原级以及用于嘶嘶声、嗡嗡声、呜呜声、咔嗒声、隆隆声和削波峰值的模块的目标恢复处理器。

对话、播客、声乐和现场录音可能同时包含几种不同的故障类型。单一的攻击性门无法区分稳定的氛围与嗡嗡声、咔嗒声或削波声。TB Noise Remover 提供中央清理量和目标开关，因此仅使用所需的恢复模块。

它创造了什么结果

- 降低环境噪音和房间音调
- 有针对性的 50/60 Hz 嗡嗡声控制
- 抑制嘶嘶声、呜呜声、喀哒声和低沉的隆隆声
- 可选修复被剪辑的事件

信号流

Input -> Basic 恢复和 Reduction 控制 -> 选择 Hiss/Hum/Whine/Click/Rumble 模块 -> Clip Repair -> 输出

2. 完整的功能指南

Basic 和 Reduction

Basic 启用主要宽带恢复路径。Reduction 从轻微的自然清理转向更强的抑制。仅增加它直到噪音得到可接受的控制。

Hiss

针对广泛的高频噪声，例如前置放大器嘶嘶声或空气系统噪声。过度使用会使辅音和铙钹变得迟钝。

50 赫兹和 60 Hz Hum

选择与录音匹配的电源系列。不要自动启用两者；使用与实际基波和谐波模式相对应的模式。

Digital Whine

目标是稳定的窄电子音调。使用耳机进行验证，因为持续的音乐音符可能类似于呜呜声。

Clicks

检测并软化孤立的短脉冲。用于嘴部滴答声或数字滴答声，然后确认鼓瞬态保持完整。

Low Rumble

减少非常低的机械、搬运或交通能量。检查低音基础和声音重量是否没有被不必要地删除。

Clip Repair

尝试重建扁平或损坏的峰形。它无法恢复从未记录的信息，应逐个事件进行评估。

3. 快速启动

1. 从仅启用 Basic 开始。
2. 提高 Reduction 直至稳定的噪音得到控制，且没有水样移动。

3. 一次启用一个目标模块。
4. 根据录音选择 50 Hz 或 60 Hz 嗡嗡声处理。
5. 检查语音辅音、呼吸和音乐瞬变。
6. 仅当存在剪切峰时才使用 Clip Repair。

4. 实际工作流程

播客清理

1. 启用 Basic 并使用适度的 Reduction。
2. 如果前置放大器噪声仍然存在，请添加 Hiss。
3. 仅在听到声音时添加 50 或 60 Hz Hum。
4. 检查旁路比较中的呼吸和 S 音。

预期结果: 语音变得更加清晰，同时自然的空间和发音仍然可信。

现场录音修复

1. 以 Low Rumble 开头，用于处理或交通能量。
2. 使用 Digital Whine 可获得稳定的电子音调。
3. 仅当脉冲仍然存在时才启用 Clicks。
4. 使用几个中等阶段而不是最大 Reduction。

预期结果: 减少了多种故障类型，而无需强制一种算法解决所有问题。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 恢复是减法的，无法重新创建完全遮蔽的细节。
- 繁重的处理可能会产生水样或门控伪影。
- 始终保留原始录音。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认 DAW 正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 10 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
50 Hz Hum VST3 ID 99638171	Off, On	Off	可自动化	50 Hz Hum 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
60 Hz Hum VST3 ID 99638202	Off, On	Off	可自动化	60 Hz Hum 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Basic VST3 ID 93508654	Off, On	On	可自动化	Basic 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Clicks VST3 ID 789769195	Off, On	Off	可自动化	Clicks 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Clip Repair VST3 ID 1460400893	Off, On	Off	可自动化	Clip Repair 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Digital Whine VST3 ID 123403319	Off, On	Off	可自动化	Digital Whine 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Hiss VST3 ID 3202849	Off, On	Off	可自动化	Hiss 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Low Rumble VST3 ID 1092091653	Off, On	Off	可自动化	Low Rumble 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Reduction VST3 ID 2039460467	0 到 100	70	可自动化	设置指定进程影响信号的强度。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。