


TB XYZ Panner

详细的用户手册

空间平移器，具有稳定的左/右 PanCore、前/后、高度、距离、房间提示、耳机 HRTF 模式和环绕声重新映射。



目录版本: 1.2.0

文档版: 2026-08-04

记录主机可见端点: 9

1. 产品用途

空间平移器，具有稳定的左/右 PanCore、前/后、高度、距离、房间提示、耳机 HRTF 模式和环绕声重新映射。

传统的声像仅控制左/右增益。TB XYZ Panner

保持了可靠的基础，并添加了高度、距离和前/后视角的程序光谱、水平和反射提示。Headphones 模式添加了基于 KEMAR 的双耳渲染，而环绕布局则使用扬声器方位角重新映射。

它创造了什么结果

- 可靠的立体声左/右放置
- 程序近/远和上/下提示
- 无需重写平底锅的前/后印模
- 耳机双耳和多通道定位选项

信号流

Input -> PanCore -> 前/后、高度、距离和房间提示层 -> Stereo 或 Headphones 渲染器 -> 环绕方位角重新映射（如果适用） -> Output Trim

2. 完整的功能指南

俯视图

水平移动控制Pan；垂直移动控制前/后。顶视图不会更改 Distance。

Side 查看

水平移动控件 Distance 和垂直移动控件 Height。

泛核

Pan 范围从极左到极右。它仍然是稳定的本地化基础，并且不会被前/后提示直接重写。

Height

使用色调和天花板/地板反射平衡来建议高度。这是一种心理声学提示，而不是立体声中的物理垂直扬声器位置。

Distance 和 Room

Distance 结合了衰减、低通阻尼和早期反射。Room 控制反射贡献。直接路径并不是简单地通过调制延迟来移动。

Render Mode

Stereo 用于扬声器兼容的平移。Headphones 使用紧凑的基于 KEMAR HRIR 的 HRTF 渲染器；个别听众对前/后的感知可能不同。

环绕声和 Output

On 支持 5.1/7.1 输出，非 LFE 通道由扬声器方位角重新映射。Output Trim 在空间处理后保留空间。

3. 快速启动

1. 为扬声器选择 Stereo，为双耳监听选择 Headphones。

2. 在顶视图中或使用 Pan 控件设置 Pan。
3. 在顶视图中垂直设置前/后。
4. 在 Side 视图中设置 Height 和 Distance。
5. 仅根据需要添加 Room。
6. 修剪 Output 并验证实际的交付格式。

4. 实际工作流程

头顶附近的物体

1. 使用居中或稍微偏移的 Pan。
2. 在 Side 视图中引发 Height。
3. 保持 Distance 低并使用适度的 Room。

预期结果: 来源保持直接, 同时获得向上的提示。

远处的氛围

1. 在顶视图中向后移动前/后。
2. 在 Side 视图中增加 Distance。
3. 如果磁场增大, 则升高 Room 并降低 Output。

预期结果: 来源感觉更远, 不那么直接, 有向后的印象。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好, 响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数; 适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 两个扬声器的精确后部和高度定位受到物理限制。
- HRTF 不是个性化的, 因此可能会出现前/后混淆。
- 当两者都是交付目标时, 请务必验证扬声器上的耳机是否正常工作, 反之亦然。
- 无声音变化: 确认插件和相关子块已启用, Mix/Amount 不处于中性值, 并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别: 将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值, 然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配: 重新加载项目, 确认 DAW 正在寻址当前插件版本, 并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡: 避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改, 除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 9 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Distance VST3 ID 288459765	0 % 到 100 %	0 %	可自动化	设置指定的空间坐标或心理声学定位提示。
Front Back VST3 ID 127212208	B 100 % 到 F 100 %	F 100 %	可自动化	设置指定的空间坐标或心理声学定位提示。
Height VST3 ID 926454055	-100 % 到 100 %	0 %	可自动化	设置指定的空间坐标或心理声学定位提示。
Output Trim VST3 ID 873633987	-24.0 dB 到 0.0 dB	0.0 dB	可自动化	设置或限制插件主要处理后的最终输出级别。
Pan VST3 ID 110749	-100 % 到 100 %	0 %	可自动化	设置指定的空间坐标或心理声学定位提示。
Program VST3 ID 1886548852	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Front Focus	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
Render Mode VST3 ID 1193882713	Stereo, Headphones	Stereo	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Room VST3 ID 3506395	0 % 到 100 %	35 %	可自动化	为指定过程塑造空间密度、共振扩散或扩散体。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。