

TB Compressor

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dynamický procesor Peak/RMS s filtrováním postranních řetězců, napřed, stereo linkováním, saturací, modely obvodů a převzorkováním.



Katalogová verze: 2.0.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 21

1. Účel produktu

Dynamický procesor Peak/RMS s filtrováním postranních řetězců, napřed, stereo linkováním, saturací, modely obvodů a převzorkováním.

Dynamické zdroje často potřebují jak ovládání úrovně, tak účelný tón. Transparentní kompresor může kontrolovat špičky, ale ponechat zdroj neinspirující; barevný kompresor může přidat energii, ale zatemnit rozhodnutí o dynamice. TB Compressor odděluje detekci, redukci zisku, ostření postranního řetězce a saturaci, takže každý part může být nastaven záměrně.

Jaký výsledek to vytváří

- Transparent vyrovnávání nebo asertivní kontrola špiček
- Frequency-zaměřené chování detektoru
- Stabilita připojeného stereo obrazu
- Volitelná harmonická barva před finálním ořezem

Tok signálu

Input trim -> filtrovaná špička nebo RMS detektor s volitelným dopředným zobrazením -> počítač zesílení -> stereo linka -> saturace/obvodový stupeň s převzorkováním -> make-up a výstup

2. Kompletní průvodce funkcemi

Detekce vrcholu a RMS

Špičkový režim reaguje na okamžité výkyvy a je vhodný pro bubny a ochranu. Režim RMS sleduje průměrnou energii a je často hladší pro vokály, basy a sběrnice.

Threshold, Ratio a Knee

Threshold definuje, kde začíná komprese, Ratio řídí, jak silně je omezena úroveň nad prahem, a Knee změkčuje přechod. Široké koleno je hladší; spíš rozhoduje úzké koleno.

Attack, Release a Lookahead

Attack zachovává nebo potlačuje přední část zvuku, Release určuje obnovu a Lookahead umožňuje dřívější kontrolu špiček za cenu latence. Velmi krátké hodnoty attack a release mohou znít hutně nebo zkresleně vzhledem.

Sidechain filtrů

Low Cut zabraňuje detekci dominance subbasů. High Cut může snížit citlivost detektoru na jasné přechodové jevy. Tyto filtry ovlivňují detektor, nikoli cestu slyšitelného programu.

Stereo Link

Stereo Link použije rozhodnutí o sdílené dynamice, takže se obraz nenakloní, když jeden kanál dosáhne špičky. Zakázat pouze pro záměrně nezávislý pohyb kanálu.

Saturation systém

Povolte Saturation, vyberte Clean, Soft, Hard, Punch, Warm nebo použijte __TBTERM0007_03__, poté použijte Mix. Samostatné volby Circuit Model mění charakter odezvy. Oversampling snižuje aliasing při vyšších nákladech na CPU a latenci.

Získejte inscenaci

Input mění intenzitu ovládání detektoru a barevných stupňů. Makeup po snížení obnoví záměrnou úroveň; Output je poslední úprava. Porovnejte při odpovídající hlasitosti.

3. Rychlý start

1. Nastavte Input, Makeup a Output na jednotu a deaktivujte Saturation.
2. Vyberte detekci Peak nebo RMS.
3. Snižte Threshold, dokud redukce zisku nedosáhne zamýšleného rozsahu.
4. Nastavte Ratio a Knee pro řídicí znak.
5. Tune Attack a Release v kontextu písně.
6. Použijte filtrování postranního řetězce, pokud se nízké nebo vysoké hodnoty spouštějí příliš silně.
7. Přidejte sytost jako poslední a nastavte úroveň pomocí Output.

4. Praktické pracovní postupy

Hlasová nivelizace

1. Povolit RMS.
2. Použijte mírný poměr a měkké koleno.
3. Nastavte Attack dostatečně dlouho, aby byly souhlásky čisté.
4. Použijte střední uvolnění, které se vrací mezi frázemi.
5. Aplikujte paralelně sytost světla Warm nebo Tape.

Očekávaný výsledek: Vokál zůstává dopředu a dokonce bez ztráty artikulace.

Drum punch

1. Použijte detekci vrcholu.
2. Nastavte pomalejší útok, abyste překonali počáteční zásah.
3. Nastavte uvolnění pro obnovení před další dobou.
4. Pokud je potřeba další hustota, použijte saturaci a převzorkování Punch.

Očekávaný výsledek: Přejíždějící jevy zůstávají definované, zatímco tělo se stává hustším a kontrolovanějším.

Sidechain příkrčení

1. Nasměrujte signál klíče na externí sběrnici sidechain.
2. Použijte filtry sidechain k izolaci užitečného rozsahu spouštění.
3. Zvolte rychlý útok a tempo odpovídající uvolnění.
4. Pro stabilní zobrazování ponechte Stereo Link povoleno.

Očekávaný výsledek: Cílová stopa se po příchodu klíčového signálu předvídatelně posune z cesty.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Lookahead a převzorkování může změnit latenci.
- Saturation Mix není náhradou za kompresi Makeup.
- Silná nepropojená komprese může posunout stereo obraz.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 21 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Attack VST3 ID 1941037640	0.10 to 200.00	10.00	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle reaguje přidružený detektor, obálka, zrnitost nebo dynamický stupeň na začátku.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Input VST3 ID 69820330	-24.00 to 24.00	0.00	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň vstupující do procesoru, a proto mění následnou jednotku nebo detekci.
Knee VST3 ID 2311491	0.00 to 6.00	6.00	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Knee. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 to 20.00	0.00	Automatizovatelné	Poskytuje kontext budoucího signálu pro přidruženou dynamiku nebo fázi omezovače a může přidat latenci.
Makeup VST3 ID 119293193	0.00 to 24.00	0.00	Automatizovatelné	Nastavuje zesílení pro pojmenovaný vstup, výstup, pásmo nebo paralelní přenosovou/návratovou cestu.
Output VST3 ID 195300609	-24.00 to 24.00	0.00	Automatizovatelné	Nastavuje nebo omezuje konečnou výstupní úroveň po hlavním zpracování zásuvného modulu.
Oversampling VST3 ID 1589895355	1x (Off), 2x, 4x, 8x	1x (Off)	Automatizovatelné	Vybírá faktor interního převzorkování, obchoduje více CPU/latence pro čistší nelineární zpracování.
Program VST3 ID 1886548852	Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck	Clean Control	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
Ratio VST3 ID 77748203	1.00 to 20.00	2.00	Automatizovatelné	Nastavuje sílu související dynamické odezvy.
Release VST3 ID 1808577511	5.00 to 1000.00	100.00	Automatizovatelné	Nastavuje, jak dlouho trvá obnovení nebo dozívání přidruženého detektoru, obálky, reverbu nebo rezonančního procesu.
RMS VST3 ID 81272	Off, On	Off	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro RMS. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Saturation VST3 ID 254601170	Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape	Clean	Automatizovatelné	Nastavuje sílu související dynamické odezvy.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 to 4.00	1.00	Automatizovatelné	Nastavuje sílu související dynamické odezvy.
Saturation Enabled VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Automatizovatelné	Nastavuje sílu související dynamické odezvy.
Saturation Mix VST3 ID 442254915	0.00 to 1.00	1.00	Automatizovatelné	Nastavuje rovnováhu mezi původním signálem a kompletní zpracovanou cestou.
Saturator Circuit Model VST3 ID 1341934291	Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X	Legacy	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Sidechain High Cut VST3 ID 84552468	100 to 20000	20000	Automatizovatelné	Snižuje vysokofrekvenční obsah nebo zkracuje vysokofrekvenční útlum v související cestě.
Sidechain Low Cut VST3 ID 1315373992	20 to 10000	20	Automatizovatelné	Snižuje nízkofrekvenční obsah v přidružené cestě zvuku nebo detektoru.
Stereo Link VST3 ID 2030866401	Off, On	On	Automatizovatelné	Propojuje ovládání kanálů tak, aby změny úrovně nestahovaly stereo obraz k jedné straně.
Threshold VST3 ID 1241117771	-60.00 to 0.00	-18.00	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, při které začne působit přidružený detektor, dynamický stupeň, clipper nebo omezovač.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.