

TB Resonator

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hratelné osmirežimové rezonanční tělo, které mění přichozí přechodové jevy a trvalou energii na vyladěný materiál podobný fyzickému modelu.



Katalogová verze: 1.0.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 7

1. Účel produktu

Hratelné osmirežimové rezonanční tělo, které mění přichozí přechodové jevy a trvalou energii na vyladěný materiál podobný fyzickému modelu.

EQ může zdůraznit existující frekvence, ale nemůže vytvořit trvalé chování rezonančního objektu. Reverb vytváří prostor, ale ne definované hudební těleso. TB Resonator excituje osm stabilních režimů, takže bicí, hluk, kytary, vokály a efekty mohou zvonit jako smyčce, dřevo, kov, komory nebo laděné perkuse.

Jaký výsledek to vytváří

- Laděná rezonance od C1 do C7
- Nepřetržitý pohyb těla od měkkého přes strunu až po kov
- Chování buzení po úhazu
- Memory z krátkého těla na 30sekundový ocas

Tok signálu

Input analýza buzení -> vážení Touch -> osm modálních rezonátorů laděných Tune a Body -> rozpad řízený Memory -> __TB_TERM00

2. Kompletní průvodce funkcemi

Tune

Nastavuje rezonanční střed od C1/32,7 Hz do C7/2093 Hz.

Body

Plynule se pohybuje přes měkké, strunovité a kovové modální vztahy. Mění harmonii a hmotný dojem.

Touch

Přechází od buzení zaměřeného na úder k trvalému pohonu. Nastavení Low upřednostňují přechodové jevy; vysoké nastavení umožňuje nepřetržitou energii k udržení aktivního těla.

Memory

Řídí skutečný modální útlum od 40 ms do 30 sekund. Dlouhé hodnoty mohou přetrvávat napříč frázemi a spotřebovávají prostor.

Mix

Smíchá rezonanční těleso se zdrojem. Při vysoké Mix se plug-in chová spíše jako nástroj buzený vstupem.

Programy

Programy pokrývají komory, smyčce, laděné bicí, sympatickou kytaru, vokální sklo, basové dřevo, zvonkohry, květy a řízené drony.

3. Rychlý start

1. Nastavte Tune na výšku skladby nebo požadovaného objektu.

2. Vyberte Body poslechem intervalové struktury.
3. Nastavte Touch pro udeřené nebo trvalé chování zdroje.
4. Nastavte Memory pro požadovaný pokles.
5. Zvedněte Mix, dokud rezonanční těleso správně nesedne.
6. Ponechte prostor pro překrývající se režimy.

4. Praktické pracovní postupy

Naladěný buben

1. Použijte nízkou nebo střední hodnotu Tune.
2. Nastavte Touch na Strike.
3. Použijte krátké až střední Memory.
4. Vyberte méně kovovou Body a střední Mix.

Očekávaný výsledek: Buben získává jasné, kontrolované hudební tělo.

Ambientní dron

1. Použijte stabilní Tune.
2. Nastavte Touch směrem k Drive.
3. Použijte dlouhý Memory a kovový nebo provázek Body.
4. Automatizujte Mix pomalu.

Očekávaný výsledek: Trvalý zdroj energie budí dlouho se vyvíjející rezonanční nástroj.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Dlouhý Memory umožňuje ocasy po zastávkách přepravy.
- Rezonanční tóny mohou být v konfliktu s tóninou písničky.
- High Mix a překrývající se buzení mohou rychle vytvářet špičky.

- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 7 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Body VST3 ID 3029410	SOFT 0% to METAL 100%	STRING 50%	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Body. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Memory VST3 ID 1069726977	40 ms to 30.0 s	1.10 s	Automatizovatelné	Nastavuje, jak dlouho trvá obnovení nebo dozívání přidruženého detektoru, obálky, reverbu nebo rezonančního procesu.
Mix VST3 ID 108124	0% to 100%	35%	Automatizovatelné	Nastavuje rovnováhu mezi původním signálem a kompletní zpracovanou cestou.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone	Init	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
Touch VST3 ID 110550847	STRIKE 0% to DRIVE 100%	NATURAL 50%	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Touch. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Tune VST3 ID 3571704	C1 32.7 Hz to C7 2093 Hz	C3 130.8 Hz	Automatizovatelné	Nastavuje hlavní frekvenci, notu nebo spektrální střed používaný touto funkcí.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.