


TB Vocoder

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Multimódový kanálový vokodér s 8-64 pásmy, interní multi-hlasový nosič, volitelný sidechain nosič, ovládání spektrálního otisku a pět typů transformace.



Katalogová verze: Current

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 25

1. Účel produktu

Multimódový kanálový vokodér s 8-64 pásmy, interní multi-hlasový nosič, volitelný sidechain nosič, ovládání spektrálního otisku a pět typů transformace.

Klasické vokodéry mohou vyžadovat samostatnou syntezátorovou stopu a poskytují malou kontrolu nad srozumitelností. TB Vocoder může použít svůj vnitřní nosič pro okamžitou operaci nebo přijmout postranní řetězec, zatímco rozsah analýzy, načasování obálky, potisk, bělení, sykvost a design nosiče zůstávají nezávisle nastavitelné.

Jaký výsledek to vytváří

- Klasická robotická řeč a tón hovorového boxu
- Transformace Whisper, Morph, Ring Mod a Invert
- Interní nosič od 2 do 100 hlasů
- Detailní kontrola nad artikulací, rozlišením pásma, šířkou a sykvostí

Tok signálu

Vstup modulátoru -> analytická banka filtrů a obálky -> interní nebo postranní nosič -> vybraný Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mod/Invert proces -> spektrální otisk a výstupní tvarování -> 0_00TB5TER

2. Kompletní průvodce funkcemi

Type

Vocoder aplikuje obálky kanálů, Whisper nahrazuje výšku tónu energií podobnou šumu, Morph mísí spektrální identity, Ring Mod násobí struktury pro metalická postranní pásma a Invert_ vytváří inverzní spektrální vztah.

Bands a rozsah analýzy

Bands nastavuje rozlišení od 8 do 64. Range Low a Range High omezují analyzované spektrum. Méně kapel zní klasicky a hrubě; více pásem zlepšuje srozumitelnost při vyšších nákladech na CPU.

Časování obálky

Attack následuje novou artikulaci; Release drží nebo uvolňuje každé pásmo. Fast časování je ostré, zatímco pomalejší časování je plynulejší a legatnější.

Interní nosič

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone a Width vytvářejí zdroj syntezátoru. Počet se pohybuje od malého soustředěného zásobníku až po velký mrak.

Sidechain

Povolte Sidechain, aby používal vstup externí nosné, když jej hostitel poskytuje. Směrování musí být nakonfigurováno v DAW.

Imprint a jasnost

Imprint nastavuje sílu přenosu modulátoru. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp, a Shift, tvarová čistota a pohyb podlahy, hluk

Mix a Output

Mix kombinuje transformovaný výsledek s původním modulátorem. Output kompenzuje konečnou úroveň. Programy pokrývají čistotu vysílání, roboty, sbory, šepot a rozbité stroje.

3. Rychlý start

1. Začněte s Type Vocoder, Sidechain vypnuto, Mix 100 procent.
2. Nastavte Bands na 32 a vyberte užitečné Range Low/High.
3. Tune Attack a Release pro srozumitelnost.
4. Upravte Carrier Tune, Počet, Color, Rezonanci a Width.
5. K objasnění řeči použijte Imprint, Detail, Whiten a Sibillance.
6. Další Type vyzkoušejte až poté, co bude fungovat základní nosič.
7. Nastavte Output a konečné Mix.

4. Praktické pracovní postupy

Jasný hlas robota

1. Použijte Vocoder s 32-64 pásmy.
2. Použijte rychlé Attack a střední Release.
3. Nastavte Imprint vysoko a přidejte Sibillance.
4. Použijte jasný vnitřní nosič se střední rezonancí.

Očekávaný výsledek: Řeč zůstává srozumitelná a zároveň se stává silně syntetickou.

Externí hudební nosič

1. Nasměrujte syntezátor do postranního řetězce plug-inu.
2. Povolit Sidechain.
3. Přizpůsobte rozsah analýzy syntezátoru a hlasu.
4. Použijte Mix na 100 procent na návratnost efektu.

Očekávaný výsledek: Hlas artikuluje rytmus a harmonii vnějšího nosiče.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Dostupnost Sidechain a pojmenování sběrnice se liší podle DAW.
- Více kapel není vždy muzikálnější.
- High počty nosných, šířka a rezonance mohou vytvářet velké vrcholy.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 25 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Attack VST3 ID 740224584	0.1 to 200.0	3.0	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle reaguje přidružený detektor, obálka, zrnitost nebo dynamický stupeň na začátku.
Bands VST3 ID 93503710	8 to 64	32	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Bands. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Carrier Count VST3 ID 1948654839	2 to 100	3	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Carrier Count. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Carrier Resonance VST3 ID 1112088630	0.0 to 100.0	50.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Carrier Resonance. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Carrier Tune VST3 ID 1379506170	-24 to 24	0	Automatizovatelné	Nastavuje hlavní frekvenci, notu nebo spektrální střed používaný touto funkcí.
Color VST3 ID 1948646219	0.0 to 100.0	30.0	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Detail VST3 ID 812259409	0.0 to 100.0	65.0	Automatizovatelné	Nastavuje, jak citlivě přidružená fáze analýzy nebo přenosu reaguje na detaily zdroje.
Floor VST3 ID 97526796	-90 to -30	-70	Automatizovatelné	Nastavuje, jak citlivě přidružená fáze analýzy nebo přenosu reaguje na detaily zdroje.
Imprint VST3 ID 1926118409	0.0 to 100.0	100.0	Automatizovatelné	Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces ovlivňuje signál.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Automatizovatelné	Nastavuje rovnováhu mezi původním signálem a kompletní zpracovanou cestou.
Output VST3 ID 1141971201	-18.0 to 6.0	0.0	Automatizovatelné	Nastavuje nebo omezuje konečnou výstupní úroveň po hlavním zpracování zásuvného modulu.
Pressure VST3 ID 871241285	0.0 to 100.0	25.0	Automatizovatelné	Nastavuje, jak citlivě přidružená fáze analýzy nebo přenosu reaguje na detaily zdroje.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Program VST3 ID 1886548852	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Init	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
Range High VST3 ID 281556343	2000 to 18000	14000	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Range High. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Range Low VST3 ID 1810201823	40 to 500	90	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Range Low. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Release VST3 ID 1090594823	5 to 2000	50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak dlouho trvá obnovení nebo doznívání přidruženého detektoru, obálky, reverbu nebo rezonančního procesu.
Shift VST3 ID 109407362	-24 to 24	0	Automatizovatelné	Posouvá výšku, frekvenční strukturu nebo vnímanou rezonanční velikost pro pojmenovaný proces.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Sibilance VST3 ID 797472958	0.0 to 100.0	50.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Sibilance. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Sidechain VST3 ID 302364618	Off, On	Off	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Sidechain. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Tone VST3 ID 3565938	-100.0 to 100.0	0.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Tone. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Type VST3 ID 3575610	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Warp VST3 ID 3641992	-100.0 to 100.0	0.0	Automatizovatelné	Posouvá výšku, frekvenční strukturu nebo vnímanou rezonanční velikost pro pojmenovaný proces.
Whiten VST3 ID 1358674277	0.0 to 100.0	75.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Whiten. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Width VST3 ID 113126854	0 to 200	100	Automatizovatelné	Nastavuje stereo šíření nebo laterální distribuci zpracovávaného signálu.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.