

TB Parallel Reverb

GEDETAILEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een parallelle ruimteontwerper met drie motoren: Glue voor kamerlichaam, Bright voor plaat-/veerleur en Space voor hal- of impulsresponsdiepte.



Catalogusversie: 3.0.1

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 43

1. Productdoel

Een parallelle ruimteontwerper met drie motoren: Glue voor kamerlichaam, Bright voor plaat-/veerkleur en Space voor hal- of impulsresponsdiepte.

Eén galmalgoritme dwingt meestal een compromis af tussen nabijheid, kleur en grote diepte. TB Parallel Reverb laat drie onafhankelijke natte motoren parallel draaien, waardoor elke ruimtelijke rol afzonderlijk kan worden afgestemd en beluisterd vóór de uiteindelijke droog/nat-mix.

Welk resultaat het oplevert

- Korte kamer- of kamerlijm
- Plate of lentehelderheid
- Lange hal of convolutiediepte
- Onafhankelijke verzending, filtering, breedte, pre-delay, kleur en solo

Signaalstroom

Droge invoer -> parallelle Glue, Bright en Space motoren -> per motor verzenden/retour -> wet sum bus -> eind Wet/Dry Mix

2. Volledige functiegids

Motor inschakelen, modus en solo

Elke motor kan afzonderlijk worden ingeschakeld. Glue selecteert Room of Chamber; Bright selecteert Plate of Spring; Space selecteert Hall of IR. Reverb Solo doet auditie voor één natte terugkeer zonder droog.

Gedeelde bedieningselementen

Elke engine biedt Pre-Delay, Wide, Send Gain, Decay of Length, High Pass, Low Pass, Diffusion en Color-gerelateerde vormgeving die geschikt is voor die engine.

Glue motor

Size, Diffusie, Damping, Vroeg/Laat Mix, filtering, breedte en korte verval creëren nabijheid, body en een gemeenschappelijke ruimte rond de bron.

Bright motor

Plate/Spring modus, modulatiesnelheid/diepte, diffusie, afstand of veerspanning, filtering, breedte en kleur produceren glans of mechanisch karakter.

Space motor

Hall/IR modus, Hall Type, verval/lengte, HF-damping, diffusie, glans, filtering, breedte en pre-delay build lange diepte. De modus IR gebruikt het geladen responsgedrag dat beschikbaar is in de geïmplementeerde build.

Verzenden versus nat/droog

Per-motor Send Gain regelt elke natte retour. Wet/Dry Mix bestuurt de uiteindelijke globale relatie tussen de oorspronkelijke bron en de gesommeerde natte bus.

Programma's

Fabrieksprogramma's omvatten gebalanceerde ruimtes met drie motoren, stemplaten en kamers, drumkamers, hallen, wolken en opzettelijk spookachtige texturen.

3. Snelle start

1. Stel Wet/Dry in op 100 procent bij een aux return of op een conservatieve waarde bij een wisselplaat.
2. Bouw eerst Glue met een korte verval en matige send.
3. Voeg Bright toe voor plaat- of veerkleur.
4. Voeg Space toe met een lagere verzendsnelheid voor diepte.
5. Gebruik Solo om elke return afzonderlijk af te stemmen.
6. Verwijder onnodige diepte-/hoogtepunten per motor en stel de breedte in.
7. Sluit Solo af en balanceer alle verzendingen in context.

4. Praktische workflows

Lead vocale ruimte

1. Gebruik Glue Room voor nabijheid.
2. Gebruik Bright Plate voor een duidelijke staart.
3. Voeg Space Hall rustig achter beide toe.
4. High-geef elke engine door en gebruik pre-delay om de dictie te beschermen.

Verwacht resultaat: De stem blijft naar voren terwijl het galmveld body, glans en diepte krijgt.

Drumkamerstapel

1. Gebruik Glue Chamber voor het lichaam.
2. Voeg Bright Plate of Spring toe aan het snaregebied.
3. Houd Space kort of laag in niveau.
4. Gebruik Solo om laagfrequente was te verwijderen.

Verwacht resultaat: De kit klinkt groter zonder de voorbijgaande definitie te verliezen.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Parallele rendementen worden bij elkaar opgeteld en kunnen snel een niveau opbouwen.
- Solo is een auditiestatus; schakel het uit vóór het exporteren.
- Lang verval, glans en hoge feedback-achtige instellingen kunnen de bron maskeren.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 43 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Bright Color VST3 ID 726260873	0 to 100	45	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Bright Decay VST3 ID 647391463	1.50 to 2.50	2.00	Automatiseerbaar	Stelt in hoe lang het duurt voordat het bijbehorende detector-, envelop-, reverb- of resonantieproces herstelt of wegsterft.
Bright Diffusion VST3 ID 1529017835	0 to 100	70	Automatiseerbaar	Vormt de ruimtelijke dichtheid, resonante spreiding of diffuus lichaam voor het genoemde proces.
Bright Enabled VST3 ID 1740343015	Off, On	On	Automatiseerbaar	Schakelt het benoemde verwerkingsblok in of uit zonder de volledige plug-in te omzeilen.
Bright High Pass VST3 ID 1230933485	20 to 1800	450	Automatiseerbaar	Vermindert laagfrequente inhoud in het bijbehorende audio- of detectorpad.
Bright Low Pass VST3 ID 1558818091	1200 to 20000	13500	Automatiseerbaar	Vermindert de hoogfrequente inhoud of verkort het hoogfrequente verval in het bijbehorende pad.
Bright Mode VST3 ID 647188413	Plate, Spring	Plate	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547	0.00 to 20.00	1.50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het signaal beïnvloedt.
Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824	0.02 to 5	0.02	Automatiseerbaar	Stelt de snelheid van modulatie, beweging of herhaalde verandering in.
Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855	0 to 100	35	Automatiseerbaar	Stelt de benoemde ruimtelijke coördinaat of psycho-akoestische positionering in.
Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386	0.0 to 100.0	18.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Bright Pre-Delay. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Bright Send Gain VST3 ID 647357858	-60.0 to 6.0	-15.0	Automatiseerbaar	Stelt de versterking in voor het genoemde invoer-, uitvoer-, band- of parallelle verzend-/retourpad.
Bright Wide VST3 ID 647480557	0 to 270	210	Automatiseerbaar	Stelt de stereospreiding of de laterale distributie van het verwerkte signaal in.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Glue Color VST3 ID 1476289070	0 to 100	30	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Glue Damping VST3 ID 1862232333	0 to 100	60	Automatiseerbaar	Vermindert de hoogfrequente inhoud of verkort het hoogfrequente verval in het bijbehorende pad.
Glue Decay VST3 ID 1779964578	0.50 to 1.00	0.75	Automatiseerbaar	Stelt in hoe lang het duurt voordat het bijbehorende detector-, envelop-, reverb- of resonantieproces herstelt of wegsterft.
Glue Diffusion VST3 ID 1763844368	0 to 100	65	Automatiseerbaar	Vormt de ruimtelijke dichtheid, resonante spreiding of diffuus lichaam voor het genoemde proces.
Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292	0 to 100	45	Automatiseerbaar	Stelt de balans in tussen het originele signaal en het volledige verwerkte pad.
Glue Enabled VST3 ID 962934604	Off, On	On	Automatiseerbaar	Schakelt het benoemde verwerkingsblok in of uit zonder de volledige plug-in te omzeilen.
Glue High Pass VST3 ID 753592872	20 to 1500	200	Automatiseerbaar	Vermindert laagfrequente inhoud in het bijbehorende audio- of detectorpad.
Glue Low Pass VST3 ID 781409680	1000 to 20000	9000	Automatiseerbaar	Vermindert de hoogfrequente inhoud of verkort het hoogfrequente verval in het bijbehorende pad.
Glue Mode VST3 ID 1779761528	Room, Chamber	Room	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773	0.0 to 60.0	8.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Glue Pre-Delay. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Glue Send Gain VST3 ID 1779930973	-60.0 to 6.0	-12.0	Automatiseerbaar	Stelt de versterking in voor het genoemde invoer-, uitvoer-, band- of parallelle verzend-/retourpad.
Glue Size VST3 ID 1779935190	0 to 100	50	Automatiseerbaar	Vormt de ruimtelijke dichtheid, resonante spreiding of diffuus lichaam voor het genoemde proces.
Glue Wide VST3 ID 1780053672	0 to 180	150	Automatiseerbaar	Stelt de stereospreiding of de laterale distributie van het verwerkte signaal in.
Program VST3 ID 1886548852	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathly Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Init Parallel	Automatiseerbaar	Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.
Reverb Solo VST3 ID 1485249314	Off, Glue, Bright, Space	Off	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Reverb Solo. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Space Color VST3 ID 478609917	0 to 100	25	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Space Decay / Length VST3 ID 1193592051	0.25 to 10.00	3.20	Automatiseerbaar	Stelt in hoe lang het duurt voordat het bijbehorende detector-, envelop-, reverb- of resonantieproces herstelt of wegsterft.
Space Diffusion VST3 ID 1973961055	0 to 100	72	Automatiseerbaar	Vormt de ruimtelijke dichtheid, resonante spreiding of diffuus lichaam voor het genoemde proces.
Space Enabled VST3 ID 2118459227	Off, On	On	Automatiseerbaar	Schakelt het benoemde verwerkingsblok in of uit zonder de volledige plug-in te omzeilen.
Space Hall Type VST3 ID 1704521273	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Church	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Space HF Damping VST3 ID 56797150	0 to 100	45	Automatiseerbaar	Vermindert de hoogfrequente inhoud of verkort het hoogfrequente verval in het bijbehorende pad.
Space High Pass VST3 ID 67634169	20 to 1500	300	Automatiseerbaar	Vermindert laagfrequente inhoud in het bijbehorende audio- of detectorpad.
Space Low Pass VST3 ID 1936934303	1000 to 20000	7500	Automatiseerbaar	Vermindert de hoogfrequente inhoud of verkort het hoogfrequente verval in het bijbehorende pad.
Space Mode VST3 ID 1193389001	Hall, IR	Hall	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Space Pre-Delay VST3 ID 432944070	0.0 to 200.0	60.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Space Pre-Delay. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Space Send Gain VST3 ID 1193558446	-60.0 to 6.0	-22.0	Automatiseerbaar	Stelt de versterking in voor het genoemde invoer-, uitvoer-, band- of parallelle verzend-/retourpad.
Space Shimmer VST3 ID 1494550811	0 to 100	15	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Space Shimmer. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Space Wide VST3 ID 1193681145	0 to 360	240	Automatiseerbaar	Stelt de stereospreiding of de laterale distributie van het verwerkte signaal in.
Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326	0 to 100	100	Automatiseerbaar	Stelt de balans in tussen het originele signaal en het volledige verwerkte pad.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.