


TB Volume

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Skoncentrowane narzędzie poziomu połączonego stereo z dB i trybami wyświetlania procentowego oraz ochroną szczytową sygnału wyjściowego.



Wersja katalogowa: 1.2.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 3

1. Przeznaczenie produktu

Skoncentrowane narzędzie poziomu połączonego stereo z dB i trybami wyświetlania procentowego oraz ochroną szczytową sygnału wyjściowego.

Prosty stopień wzmocnienia jest przydatny do automatyzacji, przycinania i dopasowywania poziomów, ale wiele narzędzi otacza go pomiarami i routingiem, które spowalniają podstawową pracę. TB Volume zachowuje jedną podstawową wartość poziomu i umożliwia jej przeglądanie w dB lub skali procentowej inspirowanej równą głośnością bez zmiany dźwięku przy zmianie trybów.

Jaki wynik to daje

- Fast i powtarzalne przycinanie poziomu
- Mode przełączanie bez skoku wzmocnienia
- Clean automatyzacja jednego znormalizowanego punktu końcowego
- Stereo-połączona ochrona szczytowa we wdrożonym projekcie

Przepływ sygnału

Input -> znormalizowane mapowanie poziomu wyświetlane jako dB lub procent -> zabezpieczenie wyjścia stereofonicznego -> wyjście

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Mode

Tryb dB wyświetla konwencjonalny zakres wzmocnienia; tryb procentowy wyświetla ten sam podstawowy znormalizowany poziom w skali 0–300 procent. Zmiana Mode zmienia prezentację, a nie bieżący poziom dźwięku.

Normalized Level

Punkt końcowy na poziomie widocznym dla hosta ma wartości od 0 do 1 i jest mapowany według wybranego trybu wyświetlania. Punkt środkowy jest neutralnym odniesieniem w bieżącym projekcie.

Ochrona szczytowa

Zastosowany projekt obejmuje ochronę szczytową próbki połączonej stereo z krótkim wyprzedzeniem w pobliżu pełnej skali. Traktuj go jako zabezpieczenie, a nie jako ogranicznik masteringowy.

Automatyzacja

Zautomatyzuj znormalizowany poziom zanikania i zmian scen. Ponieważ oba tryby wyświetlania odnoszą się do tej samej wartości, nie należy oczekiwać oddzielnych pasów automatyzacji dla dB i wartości procentowych.

3. Szybki start

1. Wybierz dB lub wyświetlanie procentowe.
2. Ustawić poziom, monitorując magistralę znajdującą się poniżej.
3. Aby uzyskać rzeczywiste porównanie poziomów, użyj obejścia.
4. Napisz automatyzację na Normalized Level.

5. Pozostaw miejsce nad głową; nie należy polegać na ochronie szczytowej w przypadku rutynowej stopniowania wzmocnienia.

4. Praktyczne przepływy pracy

Level dopasowanie

1. Umieść TB Volume po ocenie procesora.
2. Dostosuj poziom, aż pominięta i przetworzona głośność będzie zgodna.
3. Decyzję tonalną podejmij dopiero po dopasowaniu.

Oczekiwany wynik: Porównania odzwierciedlają charakter przetwarzania, a nie przekonanie, że głośniej znaczy lepiej.

Simple zanikanie

1. Wybierz preferowany tryb wyświetlania.
2. Zautomatyzuj Normalized Level od ciszy do celu.
3. Aby zdefiniować zanikanie, użyj kształtu krzywej DAW.

Oczekiwany wynik: Czyste zanikanie połączone ze stereo jest tworzone za pomocą jednego pasa automatyzacji.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.
- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Ochrona szczytowa nie jest prawdziwą kontrolą masteringu.
- Procent to mapowanie wyświetlania, a nie liniowa postrzegana głośność dla każdego źródła.
- Duże wzmocnienia podnoszą poziom szumów i poziom dalszego przetwarzania.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podbłok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.

- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Mode VST3 ID 3357091	dB, %	dB	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Normalized Level VST3 ID 102865796	0.0000 to 1.0000	0.5000	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Normalized Level. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.