

TB XYZ Panner

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przestrzenny panner ze stabilnym lewym/prawym PanCore, przodem/tyłem, wysokością, odległością, sygnałami pomieszczenia, trybem HRTF słuchawek i mapowaniem surround.



Wersja katalogowa: 1.2.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 9

1. Przeznaczenie produktu

Przestrzenny panner ze stabilnym lewym/prawym PanCore, przodem/tyłem, wysokością, odległością, sygnałami pomieszczenia, trybem HRTF słuchawek i mapowaniem surround.

Konwencjonalna panorama steruje tylko wzmocnieniem w lewo/w prawo. TB XYZ Panner utrzymuje tę niezawodną podstawę i dodaje proceduralne wskazówki dotyczące widma, poziomu i odbicia dla wysokości, odległości oraz perspektywy z przodu/tyłu. Tryb Headphones dodaje renderowanie obuuszne oparte na KEMAR, podczas gdy układy surround korzystają z ponownego mapowania azymutu głośników.

Jaki wynik to daje

- Niezawodne rozmieszczenie stereo w lewo/w prawo
- Proceduralne wskazówki blisko/daleko i góra/dół
- Wycisk przód/tył bez przepisywania pan
- Opcje pozycjonowania słuchawek obuusznych i wielokanałowych

Przepływ sygnału

Input -> PanCore -> przód/tył, wysokość, odległość i warstwa sygnału pomieszczenia -> Stereo lub Headphones moduł renderujący -> ponowne mapowanie azymutu surround, jeśli ma to zastosowanie -> Output Trim

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Widok z góry

Sterowanie ruchem poziomym Pan; sterowanie ruchem pionowym Przód/Tył. Widok z góry nie zmienia się Distance.

Side Zobacz

Sterowanie ruchem poziomym Distance i sterowanie ruchem pionowym Height.

PanCore

Pan waha się od skrajnie lewego, przez środek, aż do skrajnego prawego. Pozostaje stabilnym fundamentem lokalizacji i nie jest bezpośrednio przepisywany przez wskazówki przód/tył.

Height

Wykorzystuje równowagę tonalną i odbicia sufitu/podłogi, aby zasugerować wysokość. Jest to raczej wskazówka psychoakustyczna niż fizyczna pionowa pozycja głośnika w stereo.

Distance i Room

Distance łączy tłumienie, tłumienie dolnoprzepustowe i wczesne odbicia. Room kontroluje udział odbić. Ścieżka bezpośrednia nie jest po prostu przesuwana przez modulowane opóźnienie.

Render Mode

Stereo jest przeznaczony do panoramowania zgodnego z głośnikami. Headphones wykorzystuje kompaktowy renderer HRTF oparty na KEMAR HRIR; poszczególni słuchacze mogą inaczej postrzegać przód/tył.

Dźwięk przestrzenny i Output

On obsługuje wyjścia 5.1/7.1, kanały inne niż LFE są mapowane według azymutu głośników. Output Trim zachowuje zapas po przetworzeniu przestrzennym.

3. Szybki start

1. Wybierz Stereo dla głośników lub Headphones dla monitorowania obuusznego.
2. Ustaw Pan w widoku z góry lub za pomocą kontrolki Pan.
3. Ustaw Przód/Tył pionowo w widoku z góry.
4. Ustaw Height i Distance w widoku Side.
5. Dodaj Room tylko w razie potrzeby.
6. Przytnij Output i sprawdź rzeczywisty format dostawy.

4. Praktyczne przepływy pracy

W pobliżu obiektu nad głową

1. Użyj wyśrodkowanego lub lekko przesuniętego Pan.
2. Podnieś Height w widoku Side.
3. Trzymaj Distance na niskim poziomie i używaj skromnego Room.

Oczekiwany wynik: Źródło pozostaje bezpośrednio, jednocześnie uzyskując sygnał w górę.

Atmosfera z tyłu

1. Przesuń przód/tył w stronę tyłu w widoku z góry.
2. Zwiększ Distance w widoku Side.
3. Zwiększ Room i zmniejsz Output, jeśli pole się zwiększy.

Oczekiwany wynik: Źródło wydaje się być dalsze i mniej bezpośrednie, z wrażeniem skierowanym do tyłu.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.
- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Dokładna lokalizacja z tyłu i na wysokości dwóch głośników jest fizycznie ograniczona.
- HRTF nie jest spersonalizowany, więc możliwe jest pomieszanie przodu i tyłu.
- Zawsze sprawdzaj działanie słuchawek na głośnikach i odwrotnie, jeśli oba są przedmiotem dostawy.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Distance VST3 ID 288459765	0 % to 100 %	0 %	Automatyczne	Ustawia nazwaną współrzędną przestrzenną lub psychoakustyczną wskazówkę dotyczącą pozycjonowania.
Front Back VST3 ID 127212208	B 100 % to F 100 %	F 100 %	Automatyczne	Ustawia nazwaną współrzędną przestrzenną lub psychoakustyczną wskazówkę dotyczącą pozycjonowania.
Height VST3 ID 926454055	-100 % to 100 %	0 %	Automatyczne	Ustawia nazwaną współrzędną przestrzenną lub psychoakustyczną wskazówkę dotyczącą pozycjonowania.
Output Trim VST3 ID 873633987	-24.0 dB to 0.0 dB	0.0 dB	Automatyczne	Ustawia lub ogranicza końcowy poziom wyjściowy po głównym przetwarzaniu wtyczki.
Pan VST3 ID 110749	-100 % to 100 %	0 %	Automatyczne	Ustawia nazwaną współrzędną przestrzenną lub psychoakustyczną wskazówkę dotyczącą pozycjonowania.
Program VST3 ID 1886548852	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Front Focus	Automatyczne	Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.
Render Mode VST3 ID 1193882713	Stereo, Headphones	Stereo	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Room VST3 ID 3506395	0 % to 100 %	35 %	Automatyczne	Kształtuje gęstość przestrzenną, rozproszenie rezonansowe lub ciało rozproszone dla nazwanego procesu.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.