

TB Resonator

DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

En spelbar åtta-läges resonanskropp som förvandlar inkommande transienter och ihållande energi till avstämt fysiskt modellliknande material.



Katalogversion: 1.0.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 7

1. Produktens syfte

En spelbar åtta-läges resonanskropp som förvandlar inkommande transienter och ihållande energi till avstämt fysiskt modellliknande material.

EQ kan betona befintliga frekvenser men kan inte skapa det ihållande beteendet hos ett resonansobjekt. Reverb skapar utrymme men inte en definierad musikkropp. TB Resonator exciterar åtta stabila lägen så att trummor, brus, gitarrer, sång och effekter kan ringa som stråkar, trä, metall, kammare eller stämt slagverk.

Vilket resultat det skapar

- Avstämd resonans från C1 till C7
- Kontinuerlig kropps rörelse från mjuk till sträng till metall
- Strike-to-drive excitation beteende
- Memory från kort kropp till 30 sekunders svans

Signalflöde

Input excitationsanalys -> Touch viktning -> åtta modala resonatorer avstämda av Tune och Body -> sönderfall kontrolleras av Memory -> Mix

2. Komplettekt funktionsguide

Tune

Ställer in resonanscentrum från C1/32,7 Hz till C7/2093 Hz.

Body

Rör sig kontinuerligt genom mjuka, strängliknande och metalliska modala relationer. Det ändrar harmoni och materialintryck.

Touch

Går från strejkorienterad excitation mot ihållande driv. Low inställningar gynnar transienter; höga inställningar tillåter kontinuerlig energi för att hålla kroppen aktiv.

Memory

Kontrollerar faktisk modalt förfall från 40 ms till 30 sekunder. Långa värden kan bibehålla fraser och konsumera utrymme.

Mix

Blandar resonanskroppen med källan. Vid höga Mix betar sig plug-in mer som ett instrument som exciteras av ingången.

Program

Programmen omfattar kammare, stråkar, stämda trummor, sympatisk gitarr, sångglas, basträ, klockspel, blommor och drivna drönare.

3. Snabbstart

1. Ställ in Tune till låten eller önskat objekts tonhöjd.
2. Välj Body genom att lyssna på intervallstruktur.
3. Ställ in Touch för uppträdande eller ihållande källbeteende.
4. Ställ in Memory för önskad försämring.
5. Höj Mix tills resonanskroppen sitter korrekt.
6. Lämna utrymme för överlappande lägen.

4. Praktiska arbetsflöden

Stämd trumma

1. Använd en låg eller medelstor Tune.
2. Ställ in Touch mot Strike.
3. Använd kort till medium Memory.
4. Välj en mindre metallisk Body och måttlig Mix.

Förväntat resultat: Trumman får en tydlig, kontrollerad musikalisk kropp.

Ambient drönare

1. Använd en stabil Tune.
2. Ställ in Touch mot Drive.
3. Använd lång Memory och en metallisk eller sträng Body.
4. Automatisera Mix långsamt.

Förväntat resultat: Ihållande energikälla exciterar ett resonansinstrument under lång tid under utveckling.

5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- Lång Memory tillåter svansar efter transportstopp.
- Resonanstoner kan komma i konflikt med sångnyckeln.
- High Mix och överlappande excitation kan snabbt bygga toppar.

- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamlingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 7 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Body VST3 ID 3029410	SOFT 0% to METAL 100%	STRING 50%	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Body. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatisk; Bypass	Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.
Memory VST3 ID 1069726977	40 ms to 30.0 s	1.10 s	Automatisk	Ställer in hur lång tid det tar för den associerade detektorn, envelopen, reverb eller resonansprocess att återhämta sig eller avta.
Mix VST3 ID 108124	0% to 100%	35%	Automatisk	Ställer in balansen mellan den ursprungliga signalen och den fullständiga bearbetade vägen.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone	Init	Automatisk	Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.
Touch VST3 ID 110550847	STRIKE 0% to DRIVE 100%	NATURAL 50%	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Touch. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Tune VST3 ID 3571704	C1 32.7 Hz to C7 2093 Hz	C3 130.8 Hz	Automatisk	Ställer in den huvudsakliga frekvensen, noten eller spektralcentrum som används av denna funktion.

Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.