

TB SubLow

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Một công cụ tần số thấp bổ sung tạo ra tần số mục tiêu đã chọn và định hình tần số đó bằng Core, Bloom, Punch và Response theo nguồn.



Phiên bản danh mục: 1.2.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 8

1. Mục đích sản phẩm

Một công cụ tần số thấp bổ sung tạo ra tần số mục tiêu đã chọn và định hình tần số đó bằng Core, Bloom, Punch và Response theo nguồn.

Bộ xử lý giảm quãng tám tuân theo cao độ nguồn và bộ tạo hình sin tĩnh không tuân theo đường bao âm nhạc. TB SubLow tạo âm trầm mới ở tần số mục tiêu đã chọn trong khi sử dụng phần thân và hành vi khởi động của nguồn để kiểm soát thời điểm và cách thức âm trầm đó xuất hiện.

Nó tạo ra kết quả gì

- Sub-bass ổn định ở tần số đã chọn
- Lõi định kỳ tập trung cộng với sự nở hoa cộng hưởng/khuếch tán
- Gia cố tạm thời
- Nội dung và bản phát hành theo nguồn

Luồng tín hiệu

Phân tích đầu vào toàn dải -> trích xuất đường bao/thân -> Target bộ tạo dao động và Core -> Bloom lớp cộng hưởng/khuếch tán -> Punch lớp khởi động -> Response định hình -> Output

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Target

Đặt âm trầm được tạo từ 32 đến 250 Hz độc lập với cao độ đầu vào được phát hiện.

Core

Kiểm soát trung tâm định kỳ tập trung của cấp thấp được tạo ra. Nó cung cấp thành phần âm thanh ổn định nhất.

Bloom

Thêm thân cộng hưởng, độ khuếch tán ngắn, sóng hài tinh tế và không khí xung quanh lõi tần số thấp.

Punch

Tăng cường năng lượng khởi phát để phụ được tạo ra giao tiếp với nguồn nhất thời thay vì chỉ duy trì bên dưới nó.

Response

Kiểm soát mức độ mạnh mẽ và nhanh chóng của phần tử được tạo ra theo chuyển động của nguồn được trích xuất. Giá trị thấp hơn ổn định hơn; giá trị cao hơn theo dõi hiệu suất tích cực hơn.

Output và các chương trình

Output cắt bớt kết quả được tạo. Các chương trình bao gồm nền tảng sâu, sàn trộn, âm trầm/pad/nồng vang điện ảnh, neo đá và xung âm trầm trên.

3. Bắt đầu nhanh

1. Đặt Target cho hệ thống phát lại và cách sắp xếp.
2. Tăng Core cho đến khi có thể nghe thấy tiếng phụ.

3. Thêm Punch để kết nối nó với nguồn khởi động.
4. Thêm Bloom để biết kích thước và độ hài hòa.
5. Tune Response nên âm trầm theo mà không bị rung.
6. Đặt Output và kiểm tra các loa nhỏ và hệ thống có khả năng phụ.

4. Quy trình làm việc thực tế

Đá mở neo

1. Đặt Target gần mức cơ bản thấp mong muốn.
2. Sử dụng vừa phải Core và Punch.
3. Giữ Bloom thận trọng.
4. Sử dụng phong bì đáp ứng theo từng cú đá riêng lẻ.

Kết quả mong đợi: Mỗi cú đá tăng trọng lượng tần số thấp ổn định mà không cần tăng cường EQ thông thường.

Nền tảng điện ảnh

1. Chọn mức Target thấp.
2. Sử dụng nhiều Bloom hơn và Response chậm hơn.
3. Giữ Punch ở mức thấp trừ khi cần nhấn mạnh các tác động.

Kết quả mong đợi: Một nền móng thấp rộng rãi, bền vững mọc lên bên dưới nguồn.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cảm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.
- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Các tần số dưới khả năng của hệ thống phát lại có thể tiêu tốn khoảng trống mà không thể nghe được.
- Phụ được tạo có thể xung đột với các nguyên tắc cơ bản về âm trầm và âm trầm.
- Monitor với khả năng so sánh tốc độ cao và đo sáng đáng tin cậy.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cảm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.

- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cấm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 8 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Bloom VST3 ID 740884	0.0 % to 100.0 %	15.0 %	Tự động hóa	Định hình mặt độ không gian, sự lan truyền cộng hưởng hoặc cơ thể khuếch tán cho quá trình được đặt tên.
Bypass VST3 ID 773352680	Active, Bypassed	Active	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần hỗ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Core VST3 ID 1338219768	0.0 % to 100.0 %	30.0 %	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Core. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Output VST3 ID 28191868	-12.0 dB to +6.0 dB	0.0 dB	Tự động hóa	Đặt hoặc giới hạn mức đầu ra cuối cùng sau quá trình xử lý chính của plug-in.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Impact, Deep Foundation, Subtle Mix Floor, Bass Bloom, Pad Bloom, Cinematic Bloom, Slow Room, Kick Anchor, Bass Support, Punch Translator, Upper Bass Pulse	Init	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.
Punch VST3 ID 954735753	0.0 % to 100.0 %	20.0 %	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Punch. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Response VST3 ID 1807160385	0.0 % to 100.0 %	50.0 %	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Response. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Target VST3 ID 1331907200	32.00 Hz to 250.00 Hz	55.00 Hz	Tự động hóa	Đặt tần số chính, nốt hoặc tâm quang phổ được chức năng này sử dụng.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.