

TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Tape

Tape Stop and Start

테이프식 가변 속도 모터입니다. PAUSE를 누르면 소리가 느려지며 음정이 내려가 멈추고, PLAY를 누르면 다시 속도를 되찾습니다. 그 변화는 직접 그릴 수 있는 곡선을 따릅니다.

정지·시작 0 ~ 2초

곡선 6종과 직접 그리기

오토메이션되는 PLAY

팩토리 프리셋 8종



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요


TB Tape는 모터를 껐다 켜는 테이프 머신의 소리를 재현합니다. 일시정지하면 속도와 음정이 함께 내려가다가 테이프가 멈추고, 다시 재생하면 테이프가 정상 속도로 돌아옵니다.

STOP TIME 과 **START TIME** 은 각 전환에 걸리는 시간을 즉시부터 2초까지 정합니다. **MOTOR CURVE** 는 그동안 속도가 어떻게 바뀔지를 정하며, 직선부터 느리거나 급하거나 계단식인 변화, 직접 그린 곡선까지 쓸 수 있습니다. **PLAY** 는 호스트 파라미터이므로 곡의 정확한 위치에서 테이프 정지를 오토메이션할 수 있습니다.

주요 기능

- 속도와 음정이 함께 바뀌는 가변 속도 테이프 정지와 스핀업
- 각각 0 ~ 2초인 STOP TIME과 START TIME
- 곡선 6종, 자유 그리기, 편집할 수 있는 포인트를 갖춘 MOTOR CURVE
- 정확한 정지와 시작을 위한 오토메이션 가능한 PLAY 파라미터
- 테이프 움직임을 실시간으로 보여 주는 릴
- 플러그인의 처리 지연에 맞춰 정렬되는 바이패스
- 팩토리 프리셋 8종, 사용자 프리셋, 실행 취소와 다시 실행

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Tape 1.0.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드(AU, VST3)도 1.0.0 버전이지만 플랫폼 간에 작은 차이가 있을 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 트랙, 버스, 마스터에 TB Tape를 넣습니다. 기본값은 **STOP TIME** 200 ms, **START TIME** 200 ms, LINEAR 곡선입니다.
- 2 재생을 시작하고 **PLAY** / **PAUSE**  를 누릅니다. 테이프가 STOP TIME 동안 느려지며 멈추고, 다시 누르면 START TIME 동안 속도를 되찾습니다.

- 3 **STOP TIME** 4 과 **START TIME** 5 으로 전환을 짧거나 길게 정합니다.
- 4 곡선 모양 상자 7 에서 모양을 고르거나 곡선을 직접 그립니다 6.
- 5 정지 위치를 정확히 맞추려면 호스트에서 Play 파라미터를 오토메이션합니다.

03 화면 구성



기본 설정의 TB Tape 1.0 화면.

- 1 **릴** — 테이프 움직임을 실시간으로 보여 줍니다.
- 2 **BYPASS** — 테이프 정지 효과 전체를 우회합니다.
- 3 **TB TAPE 메뉴** — 제목을 누르면 팩토리·사용자 프리셋, 저장, 실행 취소, 다시 실행이 나옵니다.
- 4 **STOP TIME(BRAKE)** — 테이프가 멈추는 데 걸리는 시간.
- 5 **START TIME(SPIN-UP)** — 테이프가 정상 속도로 돌아오는 데 걸리는 시간.
- 6 **MOTOR CURVE** — 전환에 쓰는 속도 곡선.
- 7 **곡선 모양 상자** — LINEAR, S-CURVE, SLOW IN, FAST IN, STEPPED, MOTOR DRAG. 곡선을 편집하면 CUSTOM으로 표시됩니다.
- 8 **DRAW / POINTS** — 곡선을 편집하는 두 가지 방법.
- 9 **PLAY / PAUSE** — 테이프 모터를 재생하거나 일시정지합니다.

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
PLAY / PAUSE	Play, Pause · Play	테이프 모터를 재생하거나 일시정지합니다. 일시정지하면 STOP TIME 동안 테이프가 느려지며 멈추고, 재생하면 START TIME 동안 다시 속도를 되찾습니다. Play 파라미터를 오토메이션하면 곡의 정확한 위치에서 정지를 만들 수 있습니다.
STOP TIME	0 ~ 2000 ms · 200 ms	테이프가 멈추는 데 걸리는 시간(BRAKE)입니다. 0 ms에서는 바로 멈춥니다. 노브는 지수 눈금이라 짧은 시간을 맞추기 쉽습니다.
START TIME	0 ~ 2000 ms · 200 ms	테이프가 정상 속도로 돌아오는 데 걸리는 시간(SPIN-UP)입니다.

조절부	범위 · 기본값	동작
BYPASS	Off, On · Off	테이프 정지 효과 전체를 우회합니다. TB Tape는 처리 지연을 호스트에 보고하며, 우회한 신호도 그 지연에 맞춰 정렬됩니다.

Motor curve

곡선은 전환이 진행되는 동안(왼쪽에서 오른쪽) 속도 변화가 얼마나 진행되었는지(아래에서 위)를 보여 줍니다. 그 모양이 속도가 고르게, 일찍, 늦게, 또는 계단식으로 바뀔지를 정합니다.

모양 또는 모드	동작
LINEAR	처음부터 끝까지 고르게 바뀝니다.
S-CURVE , SLOW IN , FAST IN , STEPPED , MOTOR DRAG	미리 만든 모양입니다. 곡선 모양 상자에서 골라 귀로 비교하세요.
DRAW	그래프 위를 드래그해 곡선을 그립니다.
POINTS	노드를 드래그해 옮깁니다. 빈 곳을 더블클릭하면 노드를 더하고, 노드를 더블클릭하면 지웁니다.
CUSTOM	곡선을 편집하면 모양 상자에 표시됩니다.

곡선은 호스트 파라미터가 아닙니다. 플러그인 상태와 프리셋에 함께 저장됩니다. 곡선 편집은 TB TAPE 메뉴에서 실행 취소하고 다시 실행할 수 있습니다.

05 프리셋

TB TAPE 제목을 누르면 프리셋 메뉴가 열립니다. STARTING POINTS와 FX 그룹의 팩토리 프리셋과 사용자 프리셋이 있고, PREVIOUS PRESET, NEXT PRESET, SAVE USER PRESET..., UNDO, REDO를 고를 수 있습니다. 저장한 프리셋은 .tbtape 확장자를 쓰며 곡선도 포함합니다. 표의 곡선 지수가 1.0이면 직선이고, 작을수록 속도가 일찍, 클수록 늦게 바뀝니다.

그룹	프리셋	STOP TIME	START TIME	곡선(지수)
STARTING POINTS	Init	200 ms	200 ms	직선(1.0)
STARTING POINTS	Quick Brake	80 ms	120 ms	직선(1.0)
STARTING POINTS	Soft Brake	600 ms	350 ms	이른 변화(0.5)
STARTING POINTS	Slow Spin-Up	180 ms	1000 ms	직선(1.0)
FX	Instant Motor	0 ms	0 ms	직선(1.0)
FX	Long Coast	2000 ms	450 ms	직선(1.0)
FX	Late Drop	1000 ms	350 ms	늦은 변화(4.0)
FX	Early Brake	1000 ms	800 ms	이른 변화(0.25)

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

전형적인 테이프 정지

섹션 끝에서 믹스 전체가 감기며 멈춤.

프리셋 Init 또는 Soft Brake

STOP TIME 400 ~ 800 ms

- 1 드롭 직전 마지막 박에서 Play가 꺼지고, 다운비트에서 다시 켜지도록 오토메이션합니다.

빠른 브레이크

드럼이나 보컬 프레임즈의 짧고 날카로운 정지.

프리셋 Quick Brake

STOP TIME 50 ~ 120 ms

- 1 한 트랙이나 버스에만 걸면 나머지 믹스는 계속 재생됩니다.

느린 스핀업

레코드처럼 음정이 올라오며 시작.

프리셋 Slow Spin-Up

START TIME 800 ~ 1500 ms

- 1 음악이 제때 정상 속도에 이르도록 다운비트보다 조금 먼저 Play를 켭니다.

늦은 하강

속도가 버티다가 끝에서 떨어짐.

프리셋 Late Drop

STOP TIME 1000 ms 근처

- 1 POINTS 모드에서 곡선을 편집해 하강이 시작되는 지점을 옮깁니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
PAUSE를 눌러도 아무 일이 없다.	BYPASS가 켜져 있거나, 호스트가 이 트랙으로 오디오를 재생하고 있지 않습니다.
정지가 너무 급하다.	STOP TIME을 늘리거나 Early Brake처럼 일찍 바뀌는 곡선을 고르세요.
음악이 늦게 돌아온다.	START TIME을 줄이거나 Play를 더 일찍 켜세요.
곡선에 CUSTOM이 표시된다.	곡선을 편집한 상태입니다. 모양 상자에서 모양을 고르면 바뀝니다.
곡선을 오토메이션할 수 없다.	곡선은 호스트 파라미터가 아닙니다. 다른 곡선은 프리셋으로 저장하고, Play, STOP TIME, START TIME을 오토메이션하세요.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
PLAY / PAUSE	Play	Play, Pause	Play
STOP TIME	Stop Time	0 ~ 2000 ms	200 ms
START TIME	Start Time	0 ~ 2000 ms	200 ms
BYPASS	Bypass	Off, On	Off

09 버전 기록

버전	변경 내용
1.0.0 · 2026-08-10	첫 릴리스. 정지·시작 시간을 각각 0 ~ 2초로 정하는 테이프식 가변 속도 모터, 곡선 단축 6종을 갖춘 자유 그리기·포인트 모터 곡선, 팩토리 프리셋 8종, 지연에 맞춘 바이패스, 테이프 움직임을 실시간으로 보여 주는 498 × 260 릴 데크 화면.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact에서 개발을 응원해 주세요.