

TB Parallel Reverb

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein paralleler Raumdesigner mit drei Motoren: Glue für den Raumkörper, Bright für die Platten-/Federfarbe und Space für die Hall- oder Impulsantworttiefe.



Katalogversion: 3.0.1

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 43

1. Produktzweck

Ein paralleler Raumdesigner mit drei Motoren: Glue für den Raumkörper, Bright für die Platten-/Federfarbe und Space für die Hall- oder Impulsantworttiefe.

Ein Hallalgorithmus erzwingt normalerweise einen Kompromiss zwischen Nähe, Farbe und großer Tiefe. TB Parallel Reverb betreibt drei unabhängige Nassmotoren parallel, sodass jede räumliche Rolle vor der endgültigen Trocken-/Nassmischung separat abgestimmt und vorgespielt werden kann.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Kurzraum- oder Kammerleim
- Plate oder Frühlingsshelligkeit
- Lange Halle oder Faltungstiefe
- Unabhängige Sends, Filterung, Breite, Pre-Delay, Farbe und Solo

Signalfluss

Trockene Eingabe -> parallele Engines Glue, Bright und Space -> Senden/Rückkehr pro Engine -> Nasssummenbus -> final Wet/Dry Mix

2. Vollständiger Funktionsführer

Motor aktivieren, Modus und Solo

Jede Engine kann unabhängig aktiviert werden. Glue wählt Room oder Chamber; Bright wählt Plate oder Spring; Space wählt Hall oder IR aus. Reverb Solo spricht einen Wet Return ohne Dry vor.

Gemeinsame Steuerelemente

Jede Engine bietet Pre-Delay, Wide, Send Gain, Decay oder Länge, High Pass, Low Pass, Diffusion und Color-bezogene Formgebung, die für diese Engine geeignet ist.

Glue-Engine

Size, Diffusion, Dämpfung, Früh/Spät Mix, Filterung, Breite und kurzes Abklingen erzeugen Nähe, Körper und einen gemeinsamen Raum um die Quelle.

Bright-Engine

Plate/Spring Modus, Modulationsrate/-tiefe, Diffusion, Abstand oder Federspannung, Filterung, Breite und Farbe erzeugen Glanz oder mechanischen Charakter.

Space-Engine

Hall/IR Modus, Hall Type, Decay/Length, HF Damping, Diffusion, Shimmer, Filterung, Breite und Pre-Delay Build Long Depth. Der Modus IR verwendet das geladene Antwortverhalten, das im bereitgestellten Build verfügbar ist.

Senden versus Nass/Trocken

Die Send Gain pro Engine steuert jede Nassrückführung. Wet/Dry Mix steuert die endgültige globale Beziehung zwischen der Originalquelle und dem summierten Wet-Bus.

Programme

Die Werksprogramme umfassen ausgewogene dreimotorige Räume, Stimmplatten und -kammern, Trommelräume, Hallen, Wolken und bewusst eindringliche Texturen.

3. Schnellstart

1. Stellen Sie Wet/Dry bei einem Aux Return auf 100 Prozent oder bei einem Insert auf einen konservativen Wert ein.
2. Erstellen Sie zunächst Glue mit einem kurzen Abfall und mäßigem Senden.
3. Fügen Sie Bright für Platten- oder Federfarbe hinzu.
4. Fügen Sie Space bei einem niedrigeren Wert hinzu, um die Tiefe zu erhöhen.
5. Verwenden Sie Solo, um jeden Return einzeln abzustimmen.
6. Entfernen Sie unnötige Tiefen/Höhen pro Motor und eingestellter Breite.
7. Beenden Sie Solo und gleichen Sie alle Sends im Kontext aus.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Leitender Stimmraum

1. Verwenden Sie Glue Room für Nähe.
2. Verwenden Sie Bright Plate für ein klares Ende.
3. Fügen Sie Space Hall leise hinter beiden hinzu.
4. High-übergeben Sie jede Engine und verwenden Sie eine Vorverzögerung, um die Diktion zu schützen.

Erwartetes Ergebnis: Der Gesang bleibt vorne, während das Hallfeld an Fülle, Glanz und Tiefe gewinnt.

Trommelraumstapel

1. Verwenden Sie Glue Chamber für den Text.
2. Fügen Sie Bright Plate oder Spring zur Snare-Region hinzu.
3. Halten Sie Space kurz oder niedrig.
4. Verwenden Sie Solo, um niederfrequente Verschmutzungen zu entfernen.

Erwartetes Ergebnis: Das Kit klingt größer, ohne dass die Transientendefinition verloren geht.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Parallele Renditen addieren sich und können schnell ein Niveau aufbauen.
- Solo ist ein Vorspielzustand; Deaktivieren Sie es vor dem Export.
- Langes Abklingen, Schimmern und hohe rückkopplungsähnliche Einstellungen können die Quelle maskieren.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 43 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Bright Color VST3 ID 726260873	0 zu 100	45	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Bright Decay VST3 ID 647391463	1.50 zu 2.50	2.00	Automatisierbar	Legt fest, wie lange der zugehörige Detektor, die Hüllkurve, der Hall oder der Resonanzprozess benötigt, um sich zu erholen oder abzuklingen.
Bright Diffusion VST3 ID 1529017835	0 zu 100	70	Automatisierbar	Formt die räumliche Dichte, die Resonanzausbreitung oder den diffusen Körper für den genannten Prozess.
Bright Enabled VST3 ID 1740343015	Off, On	On	Automatisierbar	Aktiviert oder deaktiviert den benannten Verarbeitungsblock, ohne das gesamte Plug-in zu umgehen.
Bright High Pass VST3 ID 1230933485	20 zu 1800	450	Automatisierbar	Reduziert niederfrequente Inhalte im zugehörigen Audio- oder Detektorpfad.
Bright Low Pass VST3 ID 1558818091	1200 zu 20000	13500	Automatisierbar	Reduziert den Hochfrequenzinhalt oder verkürzt den Hochfrequenzabfall im zugehörigen Pfad.
Bright Mode VST3 ID 647188413	Plate, Spring	Plate	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547	0.00 zu 20.00	1.50	Automatisierbar	Legt fest, wie stark der benannte Prozess das Signal beeinflusst.
Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824	0.02 zu 5	0.02	Automatisierbar	Legt die Geschwindigkeit der Modulation, Bewegung oder wiederholten Änderung fest.
Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855	0 zu 100	35	Automatisierbar	Legt die benannte Raumkoordinate oder den psychoakustischen Positionierungshinweis fest.
Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386	0.0 zu 100.0	18.0	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Bright Pre-Delay. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Bright Send Gain VST3 ID 647357858	-60.0 zu 6.0	-15.0	Automatisierbar	Legt die Verstärkung für den benannten Eingang, Ausgang, Band oder parallelen Sende-/Rückkehrpfad fest.
Bright Wide VST3 ID 647480557	0 zu 270	210	Automatisierbar	Legt die Stereospreizung oder die seitliche Verteilung des verarbeiteten Signals fest.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Glue Color VST3 ID 1476289070	0 zu 100	30	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Glue Damping VST3 ID 1862232333	0 zu 100	60	Automatisierbar	Reduziert den Hochfrequenzinhalt oder verkürzt den Hochfrequenzabfall im zugehörigen Pfad.
Glue Decay VST3 ID 1779964578	0.50 zu 1.00	0.75	Automatisierbar	Legt fest, wie lange der zugehörige Detektor, die Hüllkurve, der Hall oder der Resonanzprozess benötigt, um sich zu erholen oder abzuklingen.
Glue Diffusion VST3 ID 1763844368	0 zu 100	65	Automatisierbar	Formt die räumliche Dichte, die Resonanzausbreitung oder den diffusen Körper für den genannten Prozess.
Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292	0 zu 100	45	Automatisierbar	Legt die Balance zwischen dem Originalsignal und dem vollständig verarbeiteten Pfad fest.
Glue Enabled VST3 ID 962934604	Off, On	On	Automatisierbar	Aktiviert oder deaktiviert den benannten Verarbeitungsblock, ohne das gesamte Plug-in zu umgehen.
Glue High Pass VST3 ID 753592872	20 zu 1500	200	Automatisierbar	Reduziert niederfrequente Inhalte im zugehörigen Audio- oder Detektorpfad.
Glue Low Pass VST3 ID 781409680	1000 zu 20000	9000	Automatisierbar	Reduziert den Hochfrequenzinhalt oder verkürzt den Hochfrequenzabfall im zugehörigen Pfad.
Glue Mode VST3 ID 1779761528	Room, Chamber	Room	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773	0.0 zu 60.0	8.0	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Glue Pre-Delay. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Glue Send Gain VST3 ID 1779930973	-60.0 zu 6.0	-12.0	Automatisierbar	Legt die Verstärkung für den benannten Eingang, Ausgang, Band oder parallelen Sende-/Rückkehrpfad fest.
Glue Size VST3 ID 1779935190	0 zu 100	50	Automatisierbar	Formt die räumliche Dichte, die Resonanzausbreitung oder den diffusen Körper für den genannten Prozess.
Glue Wide VST3 ID 1780053672	0 zu 180	150	Automatisierbar	Legt die Stereospreizung oder die seitliche Verteilung des verarbeiteten Signals fest.
Program VST3 ID 1886548852	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathly Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Init Parallel	Automatisierbar	Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen.
Reverb Solo VST3 ID 1485249314	Off, Glue, Bright, Space	Off	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Reverb Solo. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Space Color VST3 ID 478609917	0 zu 100	25	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Space Decay / Length VST3 ID 1193592051	0.25 zu 10.00	3.20	Automatisierbar	Legt fest, wie lange der zugehörige Detektor, die Hüllkurve, der Hall oder der Resonanzprozess benötigt, um sich zu erholen oder abzuklingen.
Space Diffusion VST3 ID 1973961055	0 zu 100	72	Automatisierbar	Formt die räumliche Dichte, die Resonanzausbreitung oder den diffusen Körper für den genannten Prozess.
Space Enabled VST3 ID 2118459227	Off, On	On	Automatisierbar	Aktiviert oder deaktiviert den benannten Verarbeitungsblock, ohne das gesamte Plug-in zu umgehen.
Space Hall Type VST3 ID 1704521273	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Church	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Space HF Damping VST3 ID 56797150	0 zu 100	45	Automatisierbar	Reduziert den Hochfrequenzinhalt oder verkürzt den Hochfrequenzabfall im zugehörigen Pfad.
Space High Pass VST3 ID 67634169	20 zu 1500	300	Automatisierbar	Reduziert niederfrequente Inhalte im zugehörigen Audio- oder Detektorpfad.
Space Low Pass VST3 ID 1936934303	1000 zu 20000	7500	Automatisierbar	Reduziert den Hochfrequenzinhalt oder verkürzt den Hochfrequenzabfall im zugehörigen Pfad.
Space Mode VST3 ID 1193389001	Hall, IR	Hall	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Space Pre-Delay VST3 ID 432944070	0.0 zu 200.0	60.0	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Space Pre-Delay. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Space Send Gain VST3 ID 1193558446	-60.0 zu 6.0	-22.0	Automatisierbar	Legt die Verstärkung für den benannten Eingang, Ausgang, Band oder parallelen Sende-/Rückkehrpfad fest.
Space Shimmer VST3 ID 1494550811	0 zu 100	15	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Space Shimmer. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Space Wide VST3 ID 1193681145	0 zu 360	240	Automatisierbar	Legt die Stereospreizung oder die seitliche Verteilung des verarbeiteten Signals fest.
Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326	0 zu 100	100	Automatisierbar	Legt die Balance zwischen dem Originalsignal und dem vollständig verarbeiteten Pfad fest.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.