

TB SubLow

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Eine additive Niederfrequenz-Engine, die eine ausgewählte Zielfrequenz generiert und diese mit Core, Bloom, Punch und der Quellenverfolgung Response formt.



Katalogversion: 1.2.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 8

1. Produktzweck

Eine additive Niederfrequenz-Engine, die eine ausgewählte Zielfrequenz generiert und diese mit Core, Bloom, Punch und der Quellenverfolgung Response formt.

Ein Oktavabwärtsprozessor folgt der Tonhöhe der Quelle, während ein statischer Sinusgenerator nicht den musikalischen Hüllkurven folgt. TB SubLow erzeugt neue Bässe bei einer ausgewählten Zielfrequenz und nutzt dabei den Körper und das Einschaltverhalten der Quelle, um zu steuern, wann und wie diese Bässe erscheinen.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Stabiler Subbass bei einer gewählten Frequenz
- Fokussierter periodischer Kern plus resonante/diffuse Blüte
- Vorübergehende Verstärkung
- Der Quelle folgender Körper und Befreiung

Signalfluss

Vollband-Eingangsanalyse -> Hüllkurven-/Körperextraktion -> Target Oszillator und Core -> Bloom Resonanz-/Diffusionsschicht -> Punch Onset-Schicht -> Response Formung -> Output

2. Vollständiger Funktionsführer

Target

Stellt den erzeugten Bass unabhängig von der erkannten Eingangstonhöhe auf 32 bis 250 Hz ein.

Core

Steuert das fokussierte periodische Zentrum des erzeugten unteren Endes. Es bietet die stabilste Klangkomponente.

Bloom

Fügt Resonanzkörper, kurze Diffusion, subtile Obertöne und Luft um den Niederfrequenzkern hinzu.

Punch

Verstärkt die Einschaltenergie, sodass das erzeugte Sub mit der transienten Quelle spricht und nicht nur darunter aufrechterhält.

Response

Steuert, wie stark und wie schnell der erzeugte Körper der Bewegung der extrahierten Quelle folgt. Niedrigere Werte sind stabiler; Höhere Werte verfolgen die Leistung aktiver.

Output und Programme

Output kürzt das generierte Ergebnis. Die Programme umfassen Deep Foundation, Mix Floor, Bass/Pad/Cinematic Bloom, Kick Anchor und Upper-Bass Pulse.

3. Schnellstart

1. Legen Sie Target für das Wiedergabesystem und die Anordnung fest.

2. Erhöhen Sie Core, bis der Sub hörbar ist.
3. Fügen Sie Punch hinzu, um es mit dem Quellbeginn zu verbinden.
4. Fügen Sie Bloom für Größe und Harmonische hinzu.
5. Tune Response damit der Bass folgt, ohne zu flattern.
6. Stellen Sie Output ein und prüfen Sie, ob kleine Lautsprecher und ein Sub-fähiges System vorhanden sind.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Anker werfen

1. Stellen Sie Target in der Nähe des gewünschten niedrigen Grundtons ein.
2. Verwenden Sie moderate Core und Punch.
3. Halten Sie Bloom konservativ.
4. Verwenden Sie eine reaktionsfähige Hüllkurve, die einzelnen Tritten folgt.

Erwartetes Ergebnis: Jeder Tritt gewinnt an stabiler Tieffrequenzgewichtung ohne herkömmliche EQ-Anhebung.

Filmische Grundlage

1. Wählen Sie einen niedrigen Target.
2. Verwenden Sie mehr Bloom und ein langsames Response.
3. Halten Sie Punch niedrig, es sei denn, die Auswirkungen müssen hervorgehoben werden.

Erwartetes Ergebnis: Unterhalb der Quelle erwächst ein tragfähiges, weitläufiges Niedrigfundament.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Frequenzen, die unterhalb der Leistungsfähigkeit des Wiedergabesystems liegen, können den Headroom verbrauchen, ohne gehört zu werden.
- Der erzeugte Sub kann mit den Kick- und Bass-Grundlagen in Konflikt geraten.

- Monitor mit Hochpassvergleichen und zuverlässiger Messung.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 8 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Bloom VST3 ID 740884	0.0 % zu 100.0 %	15.0 %	Automatisierbar	Formt die räumliche Dichte, die Resonanzausbreitung oder den diffusen Körper für den genannten Prozess.
Bypass VST3 ID 773352680	Active, Bypassed	Active	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Core VST3 ID 1338219768	0.0 % zu 100.0 %	30.0 %	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Core. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Output VST3 ID 28191868	-12.0 dB zu +6.0 dB	0.0 dB	Automatisierbar	Legt den endgültigen Ausgangspegel nach der Hauptverarbeitung des Plug-Ins fest oder begrenzt ihn.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Impact, Deep Foundation, Subtle Mix Floor, Bass Bloom, Pad Bloom, Cinematic Bloom, Slow Room, Kick Anchor, Bass Support, Punch Translator, Upper Bass Pulse	Init	Automatisierbar	Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen.
Punch VST3 ID 954735753	0.0 % zu 100.0 %	20.0 %	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Punch. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Response VST3 ID 1807160385	0.0 % zu 100.0 %	50.0 %	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Response. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Target VST3 ID 1331907200	32.00 Hz zu 250.00 Hz	55.00 Hz	Automatisierbar	Legt die Hauptfrequenz, Note oder das Spektralzentrum fest, die von dieser Funktion verwendet werden.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.