

TB SubLow

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un moteur basse fréquence additif qui génère une fréquence cible choisie et la façonne avec Core, Bloom, Punch et Response suivant la source.



Version du catalogue: 1.2.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 8

1. Objectif du produit

Un moteur basse fréquence additif qui génère une fréquence cible choisie et la façonne avec Core, Bloom, Punch et Response suivant la source.

Un processeur d'octave vers le bas suit la hauteur de la source et un générateur sinusoïdal statique ne suit pas les enveloppes musicales. TB SubLow crée de nouvelles basses à une fréquence cible sélectionnée tout en utilisant le corps et le comportement initial de la source pour contrôler quand et comment ces basses apparaissent.

Quel résultat cela crée

- Des basses stables à une fréquence choisie
- Noyau périodique focalisé plus floraison résonante/diffuse
- Renforcement transitoire
- Corps et libération suivant la source

Flux de signaux

Analyse d'entrée pleine bande -> extraction d'enveloppe/corps -> Target oscillateur et Core -> Bloom couche résonante/diffuse -> Punch couche de début -> Response mise en forme -> Output

2. Guide complet des fonctionnalités

Target

Règle les basses générées de 32 à 250 Hz indépendamment de la hauteur d'entrée détectée.

Core

Contrôle le centre périodique focalisé du bas de gamme généré. Il fournit la composante tonale la plus stable.

Bloom

Ajoute un corps résonant, une diffusion courte, des harmoniques subtiles et de l'air autour du noyau basse fréquence.

Punch

Renforce l'énergie d'apparition afin que le sous-marin généré parle avec la source transitoire plutôt que de se maintenir en dessous.

Response

Contrôle la force et la rapidité avec laquelle le corps généré suit le mouvement de la source extraite. Les valeurs inférieures sont plus stables ; des valeurs plus élevées suivent les performances plus activement.

Output et programmes

Output coupe le résultat généré. Les programmes couvrent les fondations profondes, le mixage au sol, la floraison des basses/pads/cinématiques, l'ancrage du coup de pied et l'impulsion des basses supérieures.

3. Démarrage rapide

1. Définissez Target pour le système de lecture et l'arrangement.

2. Augmentez Core jusqu'à ce que le sub soit audible.
3. Ajoutez Punch pour le connecter à l'apparition de la source.
4. Ajoutez Bloom pour la taille et les harmoniques.
5. Tune Response pour que les basses suivent sans flotter.
6. Réglez Output et vérifiez les petits haut-parleurs et un système sous-compatible.

4. Flux de travail pratiques

Ancre de coup de pied

1. Réglez Target près du fondamental bas souhaité.
2. Utilisez des Core et Punch modérés.
3. Gardez Bloom conservateur.
4. Utilisez une enveloppe réactive qui suit les coups de pied individuels.

Résultat attendu: Chaque coup de pied gagne un poids stable dans les basses fréquences sans boost EQ conventionnel.

Fondation cinématographique

1. Choisissez un Target faible.
2. Utilisez plus de Bloom et un Response plus lent.
3. Gardez Punch faible à moins que les impacts ne doivent être soulignés.

Résultat attendu: Une fondation basse, soutenue et spacieuse, se développe sous la source.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.
- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa page/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- Les fréquences inférieures à la capacité du système de lecture peuvent consommer de la marge sans être entendues.
- Le sub généré peut entrer en conflit avec les fondamentaux du kick et des basses.

- Monitor avec comparaisons passe-haut et mesure fiable.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 8 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Bloom VST3 ID 740884	0.0 % à 100.0 %	15.0 %	Automatisable	Façonne la densité spatiale, la propagation résonante ou le corps diffus pour le processus nommé.
Bypass VST3 ID 773352680	Active, Bypassed	Active	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Core VST3 ID 1338219768	0.0 % à 100.0 %	30.0 %	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Core. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Output VST3 ID 28191868	-12.0 dB à +6.0 dB	0.0 dB	Automatisable	Définit ou limite le niveau de sortie final après le traitement principal du plug-in.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Impact, Deep Foundation, Subtle Mix Floor, Bass Bloom, Pad Bloom, Cinematic Bloom, Slow Room, Kick Anchor, Bass Support, Punch Translator, Upper Bass Pulse	Init	Automatisable	Sélectionne un programme d'usine. Le chargement d'un programme rappelle un ensemble coordonné de paramètres de plug-in.
Punch VST3 ID 954735753	0.0 % à 100.0 %	20.0 %	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Punch. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Response VST3 ID 1807160385	0.0 % à 100.0 %	50.0 %	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Response. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Target VST3 ID 1331907200	32.00 Hz à 250.00 Hz	55.00 Hz	Automatisable	Définit la fréquence principale, la note ou le centre spectral utilisé par cette fonction.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.