


TB Volume

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un utilitaire de niveau lié en stéréo avec les modes d'affichage dB et pourcentage ainsi qu'une protection des pics de sortie.



Version du catalogue: 1.2.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 3

1. Objectif du produit

Un utilitaire de niveau lié en stéréo avec les modes d'affichage dB et pourcentage ainsi qu'une protection des pics de sortie.

Un simple étage de gain est utile pour l'automatisation, le trim et la correspondance de niveau, mais de nombreux utilitaires l'entourent de mesures et de routage qui ralentissent le travail de base. TB Volume conserve une valeur de niveau sous-jacente et permet de l'afficher dans dB ou dans une échelle de pourcentage inspirée d'une intensité sonore égale sans modifier le son lorsque les modes changent.

Quel résultat cela crée

- Fast et compensation de niveau répétable
- Mode commutation sans saut de gain
- Clean automatisation d'un point de terminaison normalisé
- Protection de pointe liée à Stereo dans la conception déployée

Flux de signaux

Input -> mappage de niveau normalisé affiché sous la forme dB ou pourcentage -> protection de sortie liée stéréo -> sortie

2. Guide complet des fonctionnalités

Mode

Le mode dB affiche une plage de gain conventionnelle ; Le mode pourcentage affiche le même niveau normalisé sous-jacent sur une échelle de 0 à 300 pour cent. La modification de Mode modifie la présentation, pas le niveau audio actuel.

Normalized Level

Le point final de niveau visible par l'hôte s'étend de 0 à 1 et est mappé par le mode d'affichage sélectionné. Le point médian est la référence neutre dans la conception actuelle.

Protection maximale

La conception déployée comprend une protection des pics d'échantillons liée en stéréo avec une courte anticipation proche de la pleine échelle. Traitez-le comme une sécurité, pas comme un limiteur de maîtrise.

Automatisation

Automatisez le niveau normalisé pour les fondus et les changements de scène. Étant donné que les deux modes d'affichage traitent la même valeur, ne vous attendez pas à des voies d'automatisation distinctes pour dB et pour cent.

3. Démarrage rapide

1. Choisissez dB ou affichage en pourcentage.
2. Réglez le niveau tout en surveillant le bus en aval.
3. Utilisez le contournement pour une véritable comparaison de niveau.
4. Écrivez l'automatisation sur Normalized Level.

5. Laissez de la marge ; ne comptez pas sur la protection de pointe pour l'échelonnement de gain de routine.

4. Flux de travail pratiques

Level correspondant

1. Placez TB Volume après le processeur en cours d'évaluation.
2. Ajustez le niveau jusqu'à ce que l'intensité sonore contournée et traitée corresponde.
3. Prenez la décision tonale seulement après la correspondance.

Résultat attendu: Les comparaisons reflètent le caractère du traitement plutôt que le biais du plus fort est le mieux.

Simple fondu

1. Choisissez le mode d'affichage préféré.
2. Automatisez Normalized Level du silence à la cible.
3. Utilisez la forme de courbe DAW pour définir le fondu.

Résultat attendu: Un fondu propre lié en stéréo est créé avec une seule piste d'automatisation.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.
- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- La protection des pics n'est pas un véritable contrôle de maîtrise des pics.
- Le pourcentage est un mappage d'affichage et non une intensité sonore perçue linéaire pour chaque source.
- Des augmentations importantes augmentent le bruit de fond et le niveau de traitement en aval.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.

- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 3 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Mode VST3 ID 3357091	dB, %	dB	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Normalized Level VST3 ID 102865796	0.0000 à 1.0000	0.5000	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Normalized Level. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.