

TB XYZ Panner

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un panoramique spatial avec PanCore gauche/droite stable, avant/arrière, hauteur, distance, repères de pièce, mode HRTF pour casque et remappage surround.



Version du catalogue: 1.2.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 9

1. Objectif du produit

Un panoramique spatial avec PanCore gauche/droite stable, avant/arrière, hauteur, distance, repères de pièce, mode HRTF pour casque et remappage surround.

Le panoramique conventionnel contrôle uniquement le gain gauche/droite. TB XYZ Panner conserve cette base fiable et ajoute des indices procéduraux spectraux, de niveau et de réflexion pour la hauteur, la distance et la perspective avant/arrière. Le mode Headphones ajoute un rendu binaural basé sur KEMAR, tandis que les dispositions surround utilisent le remappage de l'azimut des haut-parleurs.

Quel résultat cela crée

- Placement stéréo gauche/droite fiable
- Indices procéduraux proches/éloignés et haut/bas
- Impression recto/verso sans plateau de réécriture
- Options de positionnement binaural et multicanal du casque

Flux de signaux

Input -> PanCore -> couche de repère avant/arrière, hauteur, distance et pièce -> Stereo ou Headphones rendu -> remappage de l'azimut surround le cas échéant -> Output Trim

2. Guide complet des fonctionnalités

Vue de dessus

Commandes de mouvement horizontal Pan ; le mouvement vertical contrôle l'avant/l'arrière. La vue de dessus ne modifie pas Distance.

Side Afficher

Commandes de mouvement horizontal Distance et commandes de mouvement vertical Height.

PanCore

Pan va de l'extrême gauche au centre jusqu'à l'extrême droite. Il reste la base de localisation stable et n'est pas directement réécrit par des signaux avant/arrière.

Height

Utilise l'équilibre des réflexions tonales et plafond/sol pour suggérer l'élévation. Il s'agit d'un signal psychoacoustique plutôt que d'une position physique verticale du haut-parleur en stéréo.

Distance et Room

Distance combine l'atténuation, l'amortissement passe-bas et les premières réflexions. Room contrôle la contribution de la réflexion. Le chemin direct n'est pas simplement déplacé par un retard modulé.

Render Mode

Stereo est destiné au panoramique compatible avec les haut-parleurs. Headphones utilise un moteur de rendu HRTF compact basé sur KEMAR HRIR ; les auditeurs individuels peuvent percevoir l'avant/l'arrière différemment.

Surround et Output

On prend en charge les sorties 5.1/7.1, les canaux non LFE sont remappés par l'azimut du haut-parleur. Output Trim préserve la marge après le traitement spatial.

3. Démarrage rapide

1. Choisissez Stereo pour les haut-parleurs ou Headphones pour la surveillance binaurale.
2. Définissez Pan dans la vue de dessus ou avec le contrôle Pan.
3. Définissez l'avant/l'arrière verticalement dans la vue de dessus.
4. Définissez Height et Distance dans la vue Side.
5. Ajoutez Room uniquement si nécessaire.
6. Coupez Output et vérifiez le format de livraison réel.

4. Flux de travail pratiques

Objet proche du ciel

1. Utilisez un Pan centré ou légèrement décalé.
2. Augmentez Height dans la vue Side.
3. Gardez Distance faible et utilisez modestement Room.

Résultat attendu: La source reste directe tout en obtenant un signal ascendant.

Ambiance arrière lointaine

1. Déplacez l'avant/l'arrière vers l'arrière dans la vue de dessus.
2. Augmentez Distance dans la vue Side.
3. Augmentez Room et réduisez Output si le champ s'accumule.

Résultat attendu: La source semble plus lointaine et moins directe avec une impression vers l'arrière.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.
- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- La localisation exacte de l'arrière et de la hauteur sur deux enceintes est physiquement limitée.
- Le HRTF n'est pas personnalisé, une confusion recto/verso est donc possible.
- Vérifiez toujours le fonctionnement des écouteurs sur les haut-parleurs et vice versa lorsque les deux sont des cibles de livraison.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 9 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Distance VST3 ID 288459765	0 % à 100 %	0 %	Automatisable	Définit la coordonnée spatiale nommée ou le repère de positionnement psychoacoustique.
Front Back VST3 ID 127212208	B 100 % à F 100 %	F 100 %	Automatisable	Définit la coordonnée spatiale nommée ou le repère de positionnement psychoacoustique.
Height VST3 ID 926454055	-100 % à 100 %	0 %	Automatisable	Définit la coordonnée spatiale nommée ou le repère de positionnement psychoacoustique.
Output Trim VST3 ID 873633987	-24.0 dB à 0.0 dB	0.0 dB	Automatisable	Définit ou limite le niveau de sortie final après le traitement principal du plug-in.
Pan VST3 ID 110749	-100 % à 100 %	0 %	Automatisable	Définit la coordonnée spatiale nommée ou le repère de positionnement psychoacoustique.
Program VST3 ID 1886548852	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Front Focus	Automatisable	Sélectionne un programme d'usine. Le chargement d'un programme rappelle un ensemble coordonné de paramètres de plug-in.
Render Mode VST3 ID 1193882713	Stereo, Headphones	Stereo	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Room VST3 ID 3506395	0 % à 100 %	35 %	Automatisable	Façonne la densité spatiale, la propagation résonante ou le corps diffus pour le processus nommé.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.