

TB Distortion

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un sistema di distorsione a due strati con sei curve di pilotaggio principali, dinamica dipendente dal livello, uno stadio di carattere TB parallelo, filtri di messa a fuoco e controllo mix/uscita.



Versione catalogo: 1.3.0

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 11

1. Scopo del prodotto

Un sistema di distorsione a due strati con sei curve di pilotaggio principali, dinamica dipendente dal livello, uno stadio di carattere TB parallelo, filtri di messa a fuoco e controllo mix/uscita.

Una curva di distorsione raramente copre la sottile saturazione, l'aggressività dell'altoparlante rotto, il movimento digitale piegato e la dinamica reattiva. TB Distortion combina un motore di azionamento principale con uno strato TB controllato in modo indipendente in modo che il colore possa essere creato in parallelo anziché forzato attraverso un algoritmo seriale.

Che risultato crea

- Arricchimento armonico controllato
- Texture aggressive di ritaglio e piegatura
- Input-movimento distorsione reattivo
- Personaggio parallelo incentrato sulla banda senza inutili danni di fascia bassa

Flusso del segnale

Input -> Low/High filtri focus -> curva di guida principale selezionata con Dynamics -> livello caratteri TB parallelo -> Mix -> Output

2. Guida completa alle funzionalità

Principale Drive e Drive Type

Drive alimenta Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape o Fold modellazione. Soft e Tube sono progressivi; Hard e Fuzz sono più bruschi; Tape arrotonda i transitori; Fold crea un'inversione non lineare complessa.

Dynamics

Le impostazioni negative e positive Dynamics modificano il modo in cui l'intensità della distorsione segue il livello di ingresso. Utilizzare prima valori piccoli; gli estremi esagerano intenzionalmente il movimento.

Strato di tubercolosi

TB Drive controlla il livello di caratteri parallelo. I tipi Level, Sample, Time e Bias introducono comportamenti di ampiezza diversa, a gradini, variabili nel tempo o asimmetrici.

Low e High messa a fuoco

I ripidi limiti di messa a fuoco definiscono quale regione viene enfatizzata dalla struttura di distorsione. Alza Low per proteggere i sub-bassi; abbassare High per evitare che il risultato diventi frizzante.

Mix e Output

Mix unisce il percorso elaborato completo con l'originale. Output compensa il livello in modo che le decisioni relative al tono non vengano confuse con il volume.

Programmi di fabbrica

I programmi passano dal calore pulito e dalla rottura dei tubi alla rottura dei diodi, alla bobina usurata, al movimento piegato e al guasto della radio. Trattateli come percorsi e punti di partenza della fase di guadagno.

3. Avvio rapido

1. Imposta Mix al 100% e Output per un headroom sicuro.
2. Scegli un Drive Type e aumenta Drive fino alla trama centrale desiderata.
3. Imposta Low e High per proteggere o enfatizzare una fascia.
4. Regola Dynamics per il movimento reattivo.
5. Aggiungi TB Drive e scegli il suo tipo.
6. Indietro Mix per l'uso parallelo, quindi corrispondenza del livello Output.

4. Flussi di lavoro pratici

Grinta vocale parallela

1. Scegli Tube o Tape.
2. Alza Low per mantenere pulite le esplosive.
3. Aggiungi un piccolo livello TB Bias o Sample TB.
4. Ridurre Mix finché la dizione non rimane chiara.

Risultato atteso: La voce acquista urgenza e dettaglio armonico pur rimanendo intelligibile.

Loop di batteria distrutto

1. Scegli Fold o Fuzz.
2. Drive aumenta e restringe il campo di messa a fuoco.
3. Utilizza il carattere Time o Sample TB.
4. Automatizza Mix per le transizioni.

Risultato atteso: L'anello diventa instabile e aggressivo mentre il percorso asciutto può preservare l'impatto.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.
- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- Le impostazioni High Drive e Fold possono creare forti aliasing e aumenti di livello.
- Proteggi il livello di monitoraggio prima di modificare le preimpostazioni.
- Utilizza Output per confrontare a parità di volume.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 11 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Drive VST3 ID 95852938	0.0 a 36.0	6.0	Automatizzabile	Controlla o abilita la densità non lineare, il colore armonico o la modellazione dei picchi.
Drive Type VST3 ID 780322788	Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold	Soft	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Dynamics VST3 ID 1443276820	-100.0 a 100.0	0.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Dynamics. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
High VST3 ID 3202466	20 a 20000	20000	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per High. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Low VST3 ID 107348	20 a 20000	20	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Low. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Mix VST3 ID 108124	0.0 a 100.0	100.0	Automatizzabile	Imposta il bilanciamento tra il segnale originale e il percorso elaborato completo.
Output VST3 ID 1141971201	-24.0 a 12.0	0.0	Automatizzabile	Imposta o limita il livello di output finale dopo l'elaborazione principale del plug-in.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown	Init	Automatizzabile	Seleziona un programma di fabbrica. Il caricamento di un programma richiama un set coordinato di parametri del plug-in.
TB Drive VST3 ID 595685308	0.0 a 100.0	0.0	Automatizzabile	Controlla o abilita la densità non lineare, il colore armonico o la modellazione dei picchi.
TB Type VST3 ID 1266625224	Level, Sample, Time, Bias	Level	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.