

TB Spectral Transient Shaper

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un processore transitorio STFT che separa attacco e sostegno in base al bin di frequenza, con rilevamento Simple/EQ, modalità monitor, saturazione, ritaglio, limitazione e sovracampionamento.



Versione catalogo: 1.4.0

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 41

1. Scopo del prodotto

Un processore transitorio STFT che separa attacco e sostegno in base al bin di frequenza, con rilevamento Simple/EQ, modalità monitor, saturazione, ritaglio, limitazione e sovracampionamento.

I modellatori transitori a banda larga trattano l'intero segnale come un involuppo, quindi aggiungere punch a una cassa può anche esagerare i piatti o il rumore della stanza. TB Spectral Transient Shaper rileva attacco e sostegno nei singoli contenitori spettrali e consente alla curva di sensibilità di rimanere globale o diventare dipendente dalla frequenza.

Che risultato crea

- Miglioramento o soppressione dell'attacco dipendente da Frequency
- Modellazione del sostegno indipendente
- Monitoraggio Delta del materiale rilevato e modificato
- Saturazione, ritaglio, sovracampionamento e limitazione dei picchi opzionali

Flusso del segnale

Input Gain -> STFT analisi -> Attack/Sustain rilevatori -> Simple o curve di sensibilità a tre regioni EQ -> guadagno spettrale -> inverso STFT -> Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter

2. Guida completa alle funzionalità

Attack e Sustain

Attack Gain cambia l'energia in rapida crescita; Sustain Gain cambia l'energia stabile o decadente. I controlli indipendenti di sensibilità e Release determinano l'idoneità e il recupero.

Simple Mode

Un valore di sensibilità orizzontale si applica all'intero spettro per Attack e un altro per Sustain. È il modo più veloce per stabilire se il processo si adatta alla fonte.

EQ Mode

I nodi indipendenti di frequenza, Q e sensibilità Low, Mid e High creano curve di rilevamento dipendenti dalla frequenza per Attack e Sustain.

modalità Monitor

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain e Sustain Delta rivelano il risultato completo o il materiale identificato/modificato da un particolare rilevatore.

Saturation

Abilita Saturation, scegli Soft, Punch, Warm, Digital, Fold o Hard, imposta Drive e facoltativamente collega il comportamento dello shaper tramite Saturation Shaper Link.

Clipper e Limiter

Clipper utilizza la propria soglia per la modellazione dei picchi. Limiter utilizza Limiter Threshold e il controllo Lookahead. Sono fasi finali separate di sicurezza/personaggio.

Oversampling

x1, x2, x4 o x8 influisce sulle fasi di finitura non lineari e sul compromesso CPU/latenza. Scegli fattori più elevati quando la qualità della distorsione è importante.

3. Avvio rapido

1. Inizia tra Simple Mode con Saturation, Clipper e Limiter disattivati.
2. Abbassa Attack Sensitivity finché i risultati desiderati non reagiscono, quindi imposta Attack Gain.
3. Abbassare Sustain Sensitivity finché il corpo o le code non reagiscono, quindi impostare Sustain Gain.
4. Tune entrambi i controlli Release.
5. Passare a EQ Mode solo quando la reazione deve essere selettiva in frequenza.
6. Utilizza le modalità Monitor per confermare il target.
7. Aggiungi le fasi finali per ultime e la corrispondenza di livello Input/Output.

4. Flussi di lavoro pratici

Sala della batteria più stretta

1. Riduci Sustain Gain.
2. Imposta Sustain Sensitivity per catturare la coda della stanza.
3. Utilizza EQ Mode per lasciare intatto il sostegno basso, se necessario.
4. Monitor Sustain Delta per confermare cosa è stato rimosso.

Risultato atteso: Il decadimento di Room si accorcia mentre il colpo diretto rimane focalizzato.

Più calcio-pugno

1. Rilancia Attack Gain.
2. In EQ Mode focalizza la sensibilità Attack Low/Mid sensibilità attorno all'impatto del calcio.
3. Utilizza un valore da breve a medio Attack Release.
4. Abilitare il limitatore solo se i picchi necessitano di controllo.

Risultato atteso: L'impatto aumenta nella banda prevista senza sollevare ugualmente i piatti.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.
- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.

- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- L'elaborazione STFT introduce latenza e può macchiare gli estremi con impostazioni aggressive.
- Le modalità Monitor sono diagnostiche e devono essere restituite a Normal.
- Clipper e Limiter possono nascondere un guadagno transitorio eccessivo; imposta prima lo shaper.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 41 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726	20.00 a 20000.00	8000.00	Automatizzabile	Imposta la frequenza principale, la nota o il centro spettrale utilizzato da questa funzione.
ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835	0.10 a 10.00	1.00	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della risonanza per il filtro o la banda di analisi denominati.
ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la sensibilità con cui l'analisi associata o la fase di trasferimento risponde ai dettagli dell'origine.
ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586	20.00 a 20000.00	100.00	Automatizzabile	Imposta la frequenza principale, la nota o il centro spettrale utilizzato da questa funzione.
ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023	0.10 a 10.00	1.00	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della risonanza per il filtro o la banda di analisi denominati.
ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la sensibilità con cui l'analisi associata o la fase di trasferimento risponde ai dettagli dell'origine.
ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262	20.00 a 20000.00	1000.00	Automatizzabile	Imposta la frequenza principale, la nota o il centro spettrale utilizzato da questa funzione.
ATK_MID Q VST3 ID 1630663539	0.10 a 10.00	1.00	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della risonanza per il filtro o la banda di analisi denominati.
ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la sensibilità con cui l'analisi associata o la fase di trasferimento risponde ai dettagli dell'origine.
Attack Gain VST3 ID 1091520742	-24.00 a 24.00	4.00	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui il rilevatore, l'involuppo, la grana o la fase dinamica associati rispondono all'inizio.
Attack Release VST3 ID 1586716960	1.0 a 2000.0	50.0	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui il rilevatore, l'involuppo, la grana o la fase dinamica associati rispondono all'inizio.
Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui il rilevatore, l'involuppo, la grana o la fase dinamica associati rispondono all'inizio.
Bypass VST3 ID 121080692	Off, On	Off	Automatizzabile	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Clipper VST3 ID 220334386	Off, On	Off	Automatizzabile	Controlla o abilita la densità non lineare, il colore armonico o la modellazione dei picchi.
Clipper Threshold VST3 ID 374122012	-20.00 a 0.00	-0.70	Automatizzabile	Imposta il livello al quale il rilevatore, lo stadio dinamico, il clipper o il limitatore associati iniziano ad agire.
Input Gain VST3 ID 538763865	-24.00 a 24.00	0.00	Automatizzabile	Imposta il livello in ingresso al processore e quindi modifica l'azionamento o il rilevamento a valle.
Limiter VST3 ID 1289122898	Off, On	Off	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Limiter. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Limiter Threshold VST3 ID 982698300	-24.00 a 0.00	-0.10	Automatizzabile	Imposta il livello al quale il rilevatore, lo stadio dinamico, il clipper o il limitatore associati iniziano ad agire.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 a 20.00	0.00	Automatizzabile	Fornisce il contesto del segnale futuro alla dinamica associata o allo stadio limitatore e può aggiungere latenza.
Mode VST3 ID 417437801	Simple, EQ	Simple	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Monitor VST3 ID 1931564424	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Monitor. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Output Gain VST3 ID 866227696	-24.00 a 24.00	0.00	Automatizzabile	Imposta o limita il livello di output finale dopo l'elaborazione principale del plug-in.
Oversampling VST3 ID 196524042	x1, x2, x4, x8	x1	Automatizzabile	Seleziona il fattore di sovracampionamento interno, scambiando più CPU/latenza con un'elaborazione non lineare più pulita.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Program VST3 ID 1886548852	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Init	Automatizzabile	Seleziona un programma di fabbrica. Il caricamento di un programma richiama un set coordinato di parametri del plug-in.
Saturation VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Automatizzabile	Imposta la forza della risposta dinamica associata.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 a 36.00	0.00	Automatizzabile	Imposta la forza della risposta dinamica associata.
Saturation Mode VST3 ID 825005692	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft	Automatizzabile	Imposta la forza della risposta dinamica associata.
Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358	Off, On	Off	Automatizzabile	Imposta la forza della risposta dinamica associata.
SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279	20.00 a 20000.00	8000.00	Automatizzabile	Imposta la frequenza principale, la nota o il centro spettrale utilizzato da questa funzione.
SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370	0.10 a 10.00	1.00	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della risonanza per il filtro o la banda di analisi denominati.
SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la sensibilità con cui l'analisi associata o la fase di trasferimento risponde ai dettagli dell'origine.
SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777	20.00 a 20000.00	100.00	Automatizzabile	Imposta la frequenza principale, la nota o il centro spettrale utilizzato da questa funzione.
SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600	0.10 a 10.00	1.00	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della risonanza per il filtro o la banda di analisi denominati.
SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la sensibilità con cui l'analisi associata o la fase di trasferimento risponde ai dettagli dell'origine.
SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453	20.00 a 20000.00	1000.00	Automatizzabile	Imposta la frequenza principale, la nota o il centro spettrale utilizzato da questa funzione.
SUS_MID Q VST3 ID 1561643116	0.10 a 10.00	1.00	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della risonanza per il filtro o la banda di analisi denominati.
SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la sensibilità con cui l'analisi associata o la fase di trasferimento risponde ai dettagli dell'origine.
Sustain Gain VST3 ID 1366388941	-24.00 a 24.00	-2.00	Automatizzabile	Imposta il guadagno per l'ingresso, l'uscita, la banda o il percorso di mandata/ritorno parallelo denominato.
Sustain Release VST3 ID 1830083545	1.0 a 2000.0	50.0	Automatizzabile	Imposta il tempo necessario per il ripristino o il decadimento del rilevatore, dell'involuppo, del riverbero o del processo di risonanza associati.
Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437	0.00 a 1.00	0.50	Automatizzabile	Imposta la sensibilità con cui l'analisi associata o la fase di trasferimento risponde ai dettagli dell'origine.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.