

TB XYZ Panner

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un panner spaziale con PanCore sinistro/destro stabile, fronte/retro, altezza, distanza, segnali ambientali, modalità HRTF per le cuffie e rimappatura surround.



Versione catalogo: 1.2.0

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 9

1. Scopo del prodotto

Un panner spaziale con PanCore sinistro/destro stabile, fronte/retro, altezza, distanza, segnali ambientali, modalità HRTF per le cuffie e rimappatura surround.

Il pan convenzionale controlla solo il guadagno sinistro/destro. TB XYZ Panner mantiene questa base affidabile e aggiunge segnali procedurali spettrali, di livello e di riflessione per altezza, distanza e prospettiva anteriore/posteriore. La modalità Headphones aggiunge il rendering binaurale basato su KEMAR, mentre i layout surround utilizzano la rimappatura dell'azimut degli altoparlanti.

Che risultato crea

- Posizionamento stereo affidabile sinistro/destro
- Segnali procedurali vicino/lontano e su/giù
- Impronta fronte/retro senza piatto di riscrittura
- Opzioni di posizionamento binaurale e multicanale delle cuffie

Flusso del segnale

**Input -> PanCore -> fronte/retro, altezza, distanza e livello cue della stanza -> Stereo o Headphones
renderer -> rimappatura dell'azimut surround quando applicabile -> Output Trim**

2. Guida completa alle funzionalità

Vista dall'alto

Comandi movimento orizzontale Pan; controlli di movimento verticale anteriore/posteriore. La vista dall'alto non cambia Distance.

Side Visualizza

Controlli di movimento orizzontale Distance e controlli di movimento verticale Height.

PanCore

Pan varia dall'estrema sinistra al centro fino all'estrema destra. Rimane il fondamento stabile della localizzazione e non viene riscritto direttamente dai segnali fronte/retro.

Height

Utilizza il bilanciamento dei riflessi tonali e soffitto/pavimento per suggerire l'elevazione. È un segnale psicoacustico piuttosto che la posizione fisica verticale dell'altoparlante in stereo.

Distance e Room

Distance combina attenuazione, smorzamento passa-basso e prime riflessioni. Room controlla il contributo di riflessione. Il percorso diretto non viene semplicemente mosso da un ritardo modulato.

Render Mode

Stereo è destinato al panning compatibile con gli altoparlanti. Headphones utilizza un renderer HRTF compatto basato su KEMAR HRIR; i singoli ascoltatori possono percepire la parte anteriore/posteriore in modo diverso.

Surround e Output

On supporta uscite 5.1/7.1, i canali non LFE vengono rimappati in base all'azimut dell'altoparlante. Output Trim preserva l'headroom dopo l'elaborazione spaziale.

3. Avvio rapido

1. Scegli Stereo per gli altoparlanti o Headphones per il monitoraggio binaurale.
2. Imposta Pan nella vista dall'alto o con il controllo Pan.
3. Imposta fronte/retro verticalmente nella vista dall'alto.
4. Imposta Height e Distance nella vista Side.
5. Aggiungi Room solo se necessario.
6. Ritaglia Output e verifica il formato di consegna effettivo.

4. Flussi di lavoro pratici

Vicino a un oggetto sopra la testa

1. Utilizzare un Pan centrato o leggermente sfalsato.
2. Aumenta Height nella vista Side.
3. Mantieni Distance basso e usa Room modesto.

Risultato atteso: La fonte rimane diretta mentre ottiene uno spunto verso l'alto.

Ambiente molto lontano

1. Sposta avanti/indietro verso il retro nella vista dall'alto.
2. Aumenta Distance nella vista Side.
3. Aumenta Room e diminuisci Output se il campo si accumula.

Risultato atteso: La fonte sembra più lontana e meno diretta con un'impressione arretrata.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.
- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- La localizzazione esatta della parte posteriore e dell'altezza su due altoparlanti è fisicamente limitata.
- L'HRTF non è personalizzato, quindi è possibile la confusione fronte/retro.
- Verificare sempre il funzionamento delle cuffie sugli altoparlanti e viceversa quando entrambi sono obiettivi di consegna.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 9 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Distance VST3 ID 288459765	0 % a 100 %	0 %	Automatizzabile	Imposta la coordinata spaziale denominata o l'indicazione di posizionamento psicoacustico.
Front Back VST3 ID 127212208	B 100 % a F 100 %	F 100 %	Automatizzabile	Imposta la coordinata spaziale denominata o l'indicazione di posizionamento psicoacustico.
Height VST3 ID 926454055	-100 % a 100 %	0 %	Automatizzabile	Imposta la coordinata spaziale denominata o l'indicazione di posizionamento psicoacustico.
Output Trim VST3 ID 873633987	-24.0 dB a 0.0 dB	0.0 dB	Automatizzabile	Imposta o limita il livello di output finale dopo l'elaborazione principale del plug-in.
Pan VST3 ID 110749	-100 % a 100 %	0 %	Automatizzabile	Imposta la coordinata spaziale denominata o l'indicazione di posizionamento psicoacustico.
Program VST3 ID 1886548852	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Front Focus	Automatizzabile	Seleziona un programma di fabbrica. Il caricamento di un programma richiama un set coordinato di parametri del plug-in.
Render Mode VST3 ID 1193882713	Stereo, Headphones	Stereo	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Room VST3 ID 3506395	0 % a 100 %	35 %	Automatizzabile	Modella la densità spaziale, la diffusione risonante o il corpo diffuso per il processo denominato.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.