


TB Parallel Reverb

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un diseñador de espacios paralelos de tres motores: Glue para el cuerpo de la habitación, Bright para el color de la placa/resorte y Space para la profundidad de la sala o de la respuesta al impulso.



Versión del catálogo: 3.0.1

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 43

1. Propósito del producto

Un diseñador de espacios paralelos de tres motores: Glue para el cuerpo de la habitación, Bright para el color de la placa/resorte y Space para la profundidad de la sala o de la respuesta al impulso.

Un algoritmo de reverberación normalmente obliga a un compromiso entre proximidad, color y gran profundidad. TB Parallel Reverb ejecuta tres motores húmedos independientes en paralelo, lo que permite ajustar y audicionar cada función espacial por separado antes de la mezcla final seco/húmedo.

¿Qué resultado crea?

- Pegamento corto para habitaciones o cámaras.
- Plate o brillo primaveral
- Sala larga o profundidad de convolución
- Envíos independientes, filtrado, ancho, pre-retardo, color y solo

Flujo de señal

Entrada seca -> motores Glue, Bright y Space paralelos -> envío/retorno por motor -> bus de suma húmeda -> Wet/Dry Mix final

2. Guía de funciones completa

Habilitación del motor, modo y solo

Cada motor se puede habilitar de forma independiente. Glue selecciona Room o Chamber; Bright selecciona Plate o Spring; Space selecciona Hall o IR. Reverb Solo audiciona un regreso húmedo sin seco.

Controles compartidos

Cada motor proporciona retardo previo, amplitud, ganancia de envío, caída o longitud, paso High, paso Low, difusión y configuración relacionada con Color apropiada para ese motor.

Glue motor

Size, Difusión, Amortiguación, Temprano/Tardío Mix, filtrado, ancho y caída corta crean proximidad, cuerpo y una sala común alrededor de la fuente.

Bright motor

Plate/Spring modo, velocidad/profundidad de modulación, difusión, distancia o tensión del resorte, filtrado, ancho y color producen brillo o carácter mecánico.

Space motor

Modo Hall/IR, Hall Type, Decaimiento/Longitud, Amortiguación HF, Difusión, Brillo, filtrado, ancho y profundidad de construcción de retardo previo. El modo IR utiliza el comportamiento de respuesta cargado disponible en la compilación implementada.

Enviar versus húmedo/seco

La ganancia de envío por motor controla cada retorno húmedo. Wet/Dry Mix controla la relación global final entre la fuente original y el bus húmedo sumado.

Programas

Los programas de fábrica cubren espacios equilibrados de tres motores, placas y cámaras vocales, salas de batería, pasillos, nubes y texturas deliberadamente embrujadas.

3. Inicio rápido

1. Establezca Wet/Dry al 100 por ciento en un retorno auxiliar o a un valor conservador en un inserto.
2. Compile primero Glue con una caída corta y un envío moderado.
3. Agregue Bright para color de placa o primavera.
4. Agregue Space en un envío inferior para mayor profundidad.
5. Utilice Solo para sintonizar cada retorno de forma aislada.
6. Elimine los mínimos/altos innecesarios por motor y establezca el ancho.
7. Salga de Solo y equilibre todos los envíos en contexto.

4. Flujos de trabajo prácticos

Espacio vocal principal

1. Utilice Glue Room para proximidad.
2. Utilice Bright Plate para una cola clara.
3. Agregue Space Hall silenciosamente detrás de ambos.
4. High: pase cada motor y use el retardo previo para proteger la dicción.

Resultado esperado: La voz permanece adelante mientras el campo de reverberación gana cuerpo, brillo y profundidad.

Pila de la sala de tambores

1. Utilice Glue Chamber para el cuerpo.
2. Agregue Bright Plate o Spring a la región de caja.
3. Mantenga Space corto o de nivel bajo.
4. Utilice Solo para eliminar el lavado de baja frecuencia.

Resultado esperado: El kit suena más grande sin perder definición transitoria.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.

- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- Los retornos paralelos se suman y pueden aumentar el nivel rápidamente.
- Solo es un estado de audición; deshabilítelo antes de exportar.
- Los ajustes de caída prolongada, brillo y alta realimentación pueden enmascarar la fuente.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 43 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Bright Color VST3 ID 726260873	0 a 100	45	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Bright Decay VST3 ID 647391463	1.50 a 2.50	2.00	Automatizable	Establece cuánto tiempo tarda el detector, la envolvente, la reverberación o el proceso resonante asociado en recuperarse o decaer.
Bright Diffusion VST3 ID 1529017835	0 a 100	70	Automatizable	Da forma a la densidad espacial, la extensión resonante o el cuerpo difuso para el proceso nombrado.
Bright Enabled VST3 ID 1740343015	Off, On	On	Automatizable	Habilita o deshabilita el bloque de procesamiento nombrado sin omitir todo el complemento.
Bright High Pass VST3 ID 1230933485	20 a 1800	450	Automatizable	Reduce el contenido de baja frecuencia en la ruta de audio o detector asociada.
Bright Low Pass VST3 ID 1558818091	1200 a 20000	13500	Automatizable	Reduce el contenido de alta frecuencia o acorta la caída de alta frecuencia en la ruta asociada.
Bright Mode VST3 ID 647188413	Plate, Spring	Plate	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547	0.00 a 20.00	1.50	Automatizable	Establece con qué fuerza el proceso nombrado afecta la señal.
Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824	0.02 a 5	0.02	Automatizable	Establece la velocidad de modulación, movimiento o cambio repetido.
Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855	0 a 100	35	Automatizable	Establece la coordenada espacial nombrada o la señal de posicionamiento psicoacústica.
Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386	0.0 a 100.0	18.0	Automatizable	Control automatizable por host para Bright Pre-Delay. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Bright Send Gain VST3 ID 647357858	-60.0 a 6.0	-15.0	Automatizable	Establece la ganancia para la entrada, salida, banda o ruta de envío/retorno en paralelo con nombre.
Bright Wide VST3 ID 647480557	0 a 270	210	Automatizable	Establece la extensión estéreo o la distribución lateral de la señal procesada.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Glue Color VST3 ID 1476289070	0 a 100	30	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Glue Damping VST3 ID 1862232333	0 a 100	60	Automatizable	Reduce el contenido de alta frecuencia o acorta la caída de alta frecuencia en la ruta asociada.
Glue Decay VST3 ID 1779964578	0.50 a 1.00	0.75	Automatizable	Establece cuánto tiempo tarda el detector, la envolvente, la reverberación o el proceso resonante asociado en recuperarse o decaer.
Glue Diffusion VST3 ID 1763844368	0 a 100	65	Automatizable	Da forma a la densidad espacial, la extensión resonante o el cuerpo difuso para el proceso nombrado.
Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292	0 a 100	45	Automatizable	Establece el equilibrio entre la señal original y la ruta procesada completa.
Glue Enabled VST3 ID 962934604	Off, On	On	Automatizable	Habilita o deshabilita el bloque de procesamiento nombrado sin omitir todo el complemento.
Glue High Pass VST3 ID 753592872	20 a 1500	200	Automatizable	Reduce el contenido de baja frecuencia en la ruta de audio o detector asociada.
Glue Low Pass VST3 ID 781409680	1000 a 20000	9000	Automatizable	Reduce el contenido de alta frecuencia o acorta la caída de alta frecuencia en la ruta asociada.
Glue Mode VST3 ID 1779761528	Room, Chamber	Room	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773	0.0 a 60.0	8.0	Automatizable	Control automatizable por host para Glue Pre-Delay. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Glue Send Gain VST3 ID 1779930973	-60.0 a 6.0	-12.0	Automatizable	Establece la ganancia para la entrada, salida, banda o ruta de envío/retorno en paralelo con nombre.
Glue Size VST3 ID 1779935190	0 a 100	50	Automatizable	Da forma a la densidad espacial, la extensión resonante o el cuerpo difuso para el proceso nombrado.
Glue Wide VST3 ID 1780053672	0 a 180	150	Automatizable	Establece la extensión estéreo o la distribución lateral de la señal procesada.
Program VST3 ID 1886548852	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathly Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Init Parallel	Automatizable	Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.
Reverb Solo VST3 ID 1485249314	Off, Glue, Bright, Space	Off	Automatizable	Control automatizable por host para Reverb Solo. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.

Parámetro	Gama / opciones	Predeterminado	Estado del anfitrión	Función
Space Color VST3 ID 478609917	0 a 100	25	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Space Decay / Length VST3 ID 1193592051	0.25 a 10.00	3.20	Automatizable	Establece cuánto tiempo tarda el detector, la envolvente, la reverberación o el proceso resonante asociado en recuperarse o decaer.
Space Diffusion VST3 ID 1973961055	0 a 100	72	Automatizable	Da forma a la densidad espacial, la extensión resonante o el cuerpo difuso para el proceso nombrado.
Space Enabled VST3 ID 2118459227	Off, On	On	Automatizable	Habilita o deshabilita el bloque de procesamiento nombrado sin omitir todo el complemento.
Space Hall Type VST3 ID 1704521273	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Church	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Space HF Damping VST3 ID 56797150	0 a 100	45	Automatizable	Reduce el contenido de alta frecuencia o acorta la caída de alta frecuencia en la ruta asociada.
Space High Pass VST3 ID 67634169	20 a 1500	300	Automatizable	Reduce el contenido de baja frecuencia en la ruta de audio o detector asociada.
Space Low Pass VST3 ID 1936934303	1000 a 20000	7500	Automatizable	Reduce el contenido de alta frecuencia o acorta la caída de alta frecuencia en la ruta asociada.
Space Mode VST3 ID 1193389001	Hall, IR	Hall	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Space Pre-Delay VST3 ID 432944070	0.0 a 200.0	60.0	Automatizable	Control automatizable por host para Space Pre-Delay. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Space Send Gain VST3 ID 1193558446	-60.0 a 6.0	-22.0	Automatizable	Establece la ganancia para la entrada, salida, banda o ruta de envío/retorno en paralelo con nombre.
Space Shimmer VST3 ID 1494550811	0 a 100	15	Automatizable	Control automatizable por host para Space Shimmer. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Space Wide VST3 ID 1193681145	0 a 360	240	Automatizable	Establece la extensión estéreo o la distribución lateral de la señal procesada.
Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326	0 a 100	100	Automatizable	Establece el equilibrio entre la señal original y la ruta procesada completa.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.