

TB Resonator

详细的用户手册

一个可播放的八模式谐振体，可将传入的瞬态和持续能量转化为经过调谐的物理模型类材料。



目录版本: 1.0.0
文档版: 2026-08-04
记录主机可见端点: 7

1. 产品用途

一个可播放的八模式谐振体，可将传入的瞬态和持续能量转化为经过调谐的物理模型类材料。

EQ 可以强调现有频率，但无法创建谐振对象的持续行为。混响创造空间，但不创造定义的音乐体。TB Resonator 激发八种稳定模式，因此鼓、噪音、吉他、人声和效果可以像弦乐、木头、金属、室内乐或调音打击乐一样响起。

它创造了什么结果

- 从 C1 到 C7 调谐共振
- 从柔软到弦乐再到金属的连续身体运动
- 罢工驱动激励行为
- Memory 从短主体到 30 秒尾

信号流

Input 激励分析 -> Touch 加权 -> 由 Tune 和 Body 调谐的八个模式谐振器 -> 由 Memory 控制衰减 -> Mix

2. 完整的功能指南

Tune

将共振中心设置为 C1/32.7 Hz 至 C7/2093 Hz。

Body

通过柔和、弦乐和金属的模式关系不断移动。它改变了和谐和物质印象。

Touch

从以罢工为导向的兴奋转向持续的驱动。Low 设置有利于瞬变；高设置可以提供持续的能量以保持身体活跃。

Memory

将实际模式衰减控制在 40 毫秒至 30 秒之间。长值可以跨短语维持并消耗空间。

Mix

将谐振体与源混合。在高 Mix 时，插件的行为更像是由输入激发的乐器。

节目

节目涵盖室内乐、弦乐、调音鼓、交感吉他、声乐玻璃、低音木、编钟、花和驱动的无人机。

3. 快速启动

1. 将 Tune 设置为歌曲或所需的对象音高。
2. 通过听音程结构选择Body。
3. 设置 Touch 以获得打击或持续的源行为。
4. 设置 Memory 以获得所需的衰减。
5. 升起 Mix 直至谐振体正确就位。

6. 为重叠模式留出空间。

4. 实际工作流程

调音鼓

1. 使用低或中 Tune。
2. 将 Touch 设置为“罢工”。
3. 使用短到中 Memory。
4. 选择金属含量较低的 Body 和中等金属含量的 Mix。

预期结果: 鼓获得清晰、受控的音乐体。

环境无人机

1. 使用稳定的 Tune。
2. 将 Touch 设置为 Drive。
3. 使用长 Memory 和金属或字符串 Body。
4. 慢慢地自动化 Mix。

预期结果: 持续的源能量激发了长期进化的谐振仪器。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 长 Memory 允许传输停止后出现尾部。
- 共鸣音符可能与歌曲调相冲突。
- High Mix 和重叠激发可以快速建立峰值。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认 DAW 正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 7 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Body VST3 ID 3029410	SOFT 0% 到 METAL 100%	STRING 50%	可自动化	Body 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Memory VST3 ID 1069726977	40 ms 到 30.0 s	1.10 s	可自动化	设置关联的检测器、包络、混响或谐振过程恢复或衰减所需的时间。
Mix VST3 ID 108124	0% 到 100%	35%	可自动化	设置原始信号和完整处理路径之间的平衡。
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone	Init	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
Touch VST3 ID 110550847	STRIKE 0% 到 DRIVE 100%	NATURAL 50%	可自动化	Touch 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示； 将其与上面的相关功能部分一起使用。
Tune VST3 ID 3571704	C1 32.7 Hz 到 C7 2093 Hz	C3 130.8 Hz	可自动化	设置此函数使用的主频率、音符或频谱中心。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。