



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Volume

Gain Utility


데시벨이나 체감 음량 퍼센트로 읽는 레벨 조절 하나, 부드러운 변화, -0.1 dBFS 안전 리미터를 갖춘
게인 유틸리티입니다.

레벨 조절 하나

dB 또는 Sone 기반 %

-0.1 dBFS 안전 리미터

20 ms 스무딩



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요


TB Volume은 조절부가 하나뿐인 게인 유틸리티입니다. 큰 숫자 값을 드래그해 레벨을 정하고, 그 값을 데시벨로 읽을지 체감 음량 퍼센트로 읽을지 고릅니다.

dB 모드는 -24 ~ +24 dB를 다룹니다. 퍼센트 모드는 무음(0%)부터 300%까지의 Sone 기반 눈금을 쓰며, 100%가 원래 레벨이고 200%는 약 두 배 크게 들리는 것을 목표로 합니다. 레벨 변화는 클릭이 생기지 않도록 부드럽게 적용되고, 스테레오 연동 샘플 피크 리미터가 출력을 -0.1 dBFS 이하로 지킵니다.

주요 기능

- **OUTPUT LEVEL** 값 하나: 위로 드래그하면 커지고 아래로 드래그하면 작아짐
- dB 모드(-24 ~ +24 dB) 또는 Sone 기반 퍼센트 모드(0 ~ 300%)
- 기본값은 원래 레벨: 0 dB 또는 100%
- 클릭 없는 변화와 오토메이션을 위한 20 ms 게인 스무딩
- 1 ms 룩어헤드의 -0.1 dBFS 스테레오 연동 리미터 내장
- Init과 사용자 프리셋

신호 흐름




이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Volume 1.2.2(VST3)를 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 1.0.8 버전이라 여기 설명과 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 레벨을 바꿀 위치에 TB Volume을 넣습니다. 처음에는 원래 레벨인 0.0 dB입니다.
- 2 MODE에서 **dB** 나 **%** 를 고릅니다.
- 3 **OUTPUT LEVEL** 값을 위로 드래그하면 커지고, 아래로 드래그하면 작아집니다.
- 4 필요하면 레벨을 오토메이션합니다. 변화는 20 ms에 걸쳐 부드럽게 적용됩니다.

03 화면 구성



TB Volume 1.2 화면(포트폴리오 이미지).

영역	동작
프리셋 바	이전/다음 프리셋, 프리셋 목록(Init 또는 저장한 사용자 프리셋, 바꾸면 CUSTOM), 저장.
MODE	dB 또는 % 눈금.
OUTPUT LEVEL	레벨 값. 위아래로 드래그해 바꿉니다.

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
OUTPUT LEVEL	dB: -24 ~ +24 dB · 0 dB, %: 0 ~ 300% · 100%	게인을 정합니다. 위로 드래그하면 커지고 아래로 드래그하면 작아집니다. 변화는 20 ms에 걸쳐 부드럽게 적용됩니다.
MODE	dB, % · dB	dB는 -24 ~ +24 dB 눈금을 씁니다. %는 0 ~ 300%의 Sone 기반 눈금을 쓰며, 100%가 원래 레벨, 0%는 무음입니다.

두 모드는 같은 Normalized Level 파라미터를 움직이며, 기본값에서는 둘 다 원래 레벨입니다. 원래 레벨에서 벗어나면 두 눈금의 변환 방식이 다르므로, 모드를 바꾼 뒤에는 다시 들어 보세요.

안전 리미터

게인 뒤에 1 ms 룩어헤드의 스테레오 연동 샘플 피크 리미터가 있어 출력을 -0.1 dBFS 이하로 지킵니다. 항상 켜져 있고 조절부는 없습니다. 룩어헤드 때문에 TB Volume에는 항상 약 1 ms의 지연이 있으며, 호스트가 이를 보정합니다.

이 리미터는 트루 피크가 아니라 샘플 피크를 잡습니다. 마스터링 리미터가 아닌 안전장치입니다. 트루 피크 기준이 있는 납품물에는 체인 끝에 트루 피크 리미터를 쓰세요.

05 프리셋

화살표로 프리셋을 넘기거나 목록을 열어 Init이나 저장한 사용자 프리셋을 고릅니다. 저장은 현재 설정을 .tbvolumepreset 파일로 저장합니다. 설정을 바꾸면 이름이 CUSTOM으로 표시됩니다.

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다.

게인 스테이징

다른 플러그인 앞에서 트랙 레벨을 알맞게 맞출 때.

MODE	dB
OUTPUT LEVEL	필요한 만큼, 보통 -12 ~ +6 dB

- 1 체인 맨 앞에 TB Volume을 넣고 다음 플러그인 전에 레벨을 정합니다.

체감 음량 라이딩

귀에 비례해서 느껴져야 하는 레벨 변화.

MODE	%
OUTPUT LEVEL	50 ~ 150%

- 1 200%는 100%보다 약 두 배, 50%는 약 절반 크기로 들리는 것을 목표로 합니다.

페이드·뮤트 오토메이션

클릭 없는 부드러운 레벨 오토메이션.

MODE	%
오토메이션	Normalized Level

- 1 퍼센트 모드에서 0%는 무음입니다.

안전한 출력 트림

샘플 피크가 클리핑되지 않는 마지막 트림.

OUTPUT LEVEL	필요한 만큼
리미터	항상 -0.1 dBFS로 동작

- 1 리미터가 계속 동작한다면 레벨을 낮추세요.

07 팁과 문제 해결

증상

확인할 점

모드를 바꾸자 레벨이 달라졌다.

두 모드는 파라미터 하나를 공유하지만, 원래 레벨에서 벗어나면 눈금이 다릅니다. 레벨을 다시 맞추세요.

큰 소리가 눌린 듯 들린다.

안전 리미터가 동작하고 있습니다. OUTPUT LEVEL을 낮추세요.

소리가 나지 않는다.

퍼센트 모드에서 0%는 무음입니다.

증상	확인할 점
호스트에서 오토메이션이 계단처럼 보인다.	Normalized Level을 오토메이션하세요. 플러그인이 변화를 20 ms에 걸쳐 부드럽게 합니다.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
OUTPUT LEVEL	Normalized Level	0 ~ 1(-24 ~ +24 dB 또는 0 ~ 300%)	0.5(0 dB, 100%)
MODE	Mode	dB, %	dB

09 버전 기록

버전	변경 내용
1.2.2 · 2026-08-17	VST3 호스트에서 TB VOLUME 제목이 잘리지 않도록 제목 글꼴을 줄였습니다. 파라미터, 게인 변환, 상태 호환성, 리미터 동작은 그대로입니다.
1.2.1 · 2026-08-14	더 밝은 다이캐스트 스타일 인터페이스와 더 또렷한 숫자 표시로 다시 꾸몄습니다.
1.2.0 · 2026-07-30	효과 로고와 제품 이름을 공통 랙 헤더로 옮기고, 이전/다음 탐색과 프리셋 저장·불러오기를 개선했습니다.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact에서 개발을 응원해 주세요.