

TB Disperser

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Všeprůchodový fázově disperzní procesor, který přetváří přechodný čas příchodu bez konvenční změny velikosti EQ, s vyhrazenou frekvencí LFO.



Katalogová verze: 1.3.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 9

1. Účel produktu

Všeprůchodový fázově disperzní procesor, který přetváří přechodný čas příchodu bez konvenční změny velikosti EQ, s vyhrazenou frekvencí LFO.

Ostré přechodové jevy mohou vyžadovat větší váhu nebo délku bez ořezávání, komprese nebo zjevného zesílení tónů. TB Disperser otáčí fázi kolem zvolené frekvenční oblasti, takže komponenty přicházejí v různých časech, mění krátký hrot na hlubší rozmítání, přičemž do značné míry zachovává odezvu statické velikosti.

Jaký výsledek to vytváří

- Delší a těžší útoky
- Frequency-zaměřené fázové rozmítání
- Animovaný rozptyl bez automatizace DAW
- Přechodový design, který se liší od saturace nebo EQ

Tok signálu

Input -> celoprůchodová disperzní síť ve tvaru Frequency, Pinch, Speed a Amount -> volitelná frekvence LFO -> výstup

2. Kompletní průvodce funkcemi

Amount

Ovládá celkovou sílu rotace fáze a tím i slyšitelnou délku a zakřivení přechodného rozmítání.

Frequency

Nastavuje střed nebo střed rozptylu. Low nastavení zdůrazňují váhu; vyšší nastavení vytváří ostřejší praskání a kovové kontury.

Pinch

Soustředí fázové působení kolem zvolené frekvence. Vyšší hodnoty zní soustředěněji a rezonančněji.

Speed

Škáluje časové chování disperze nezávisle na LFO Rate. Pomalejší hodnoty protahovací pohyb; rychlejší hodnoty to dotáhnou.

Frequency LFO

LFO Type vybere Off, Sine, Triangle, Saw, Square nebo Random. LFO Range nastavuje frekvenční posun v oktávách a LFO Rate řídí rychlost pohybu.

Programy

Programy demonstrují těsné fázové tvarování, buben Bloom, basový květ, metalické rozmítání, pulzní pohyb a randomizovaný rozptyl.

3. Rychlý start

1. Začněte s LFO Off.
2. Nastavte Frequency blízko těla přechodového jevu.
3. Zvyšte Amount, dokud se útok jasně nezmění.
4. Pomocí Pinch zaostřete obrys.
5. Použijte Speed k přizpůsobení zdrojové obálky.
6. Povolte LFO pouze v případě, že je požadován nepřetržitý pohyb.

4. Praktické pracovní postupy

Nakopávací váha

1. Nastavte Frequency nízko.
2. Použijte střední Amount a nízké až střední Pinch.
3. Upravte Speed tak, aby přední hrana ztěžkla, aniž by se změnila v cvrlikání.

Očekávaný výsledek: Kop je hlubší a delší bez konvenčního zesílení basů.

Animovaný syntezátor zap

1. Nastavte střední nebo vysokou hodnotu Frequency.
2. Zvyšte Pinch.
3. Vyberte Saw, Square nebo Random LFO.
4. Nastavte LFO Range a Rate pro rytmický pohyb.

Očekávaný výsledek: Přejíždějící obrys prochází spektrem opakovatelným pohybem.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Fázová disperze mění tvar vlny a časování špiček, i když spektrum vypadá podobně.
- Extrémní nastavení mohou znít jako výška tónu nebo rezonanční cvrlikání.
- Znovu zkontrolujte vrstvené bubny pro zrušení.

- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 9 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vtištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Amount VST3 ID 733630552	0.0 % to 100.0 %	70.0 %	Automatizovatelné	Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces ovlivňuje signál.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Frequency VST3 ID 2077459804	20.0 Hz to 20.00 kHz	200.0 Hz	Automatizovatelné	Nastavuje hlavní frekvenci, notu nebo spektrální střed používaný touto funkcí.
LFO Range VST3 ID 685096968	±0.00 oct to ±4.00 oct	±1.00 oct	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro LFO Range. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
LFO Rate VST3 ID 91373749	0.010 Hz to 10.00 Hz	0.250 Hz	Automatizovatelné	Nastavuje rychlost modulace, pohybu nebo opakované změny.
LFO Type VST3 ID 91456271	OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND	OFF	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Pinch VST3 ID 106671290	0.0 % to 100.0 %	0.0 %	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Pinch. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Phase Shape, Drum Bloom, Slow Drum Zap, Slow Metallic Bloom, Bass Bloom, Synth Drift, Rising Zap, Two Point Pulse, Random Scatter	Init	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
Speed VST3 ID 109641799	0.250 x to 2.000 x	2.000 x	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Speed. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.