

TB Distortion

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dvouvrstvý systém zkreslení se šesti hlavními křivkami pohonu, dynamikou závislou na úrovni, paralelním stupněm znaků TB, filtry zaostření a ovládáním mixu/výstupu.



Katalogová verze: 1.3.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 11

1. Účel produktu

Dvouvrstvý systém zkreslení se šesti hlavními křivkami pohonu, dynamikou závislou na úrovni, paralelním stupněm znaků TB, filtry zaostření a ovládáním mixu/výstupu.

Jedna křivka zkreslení zřídka pokrývá jemnou saturaci, agresivitu přerušovaného reproduktoru, složený digitální pohyb a reaktivní dynamiku. TB Distortion kombinuje hlavní hnací motor s nezávisle řízenou vrstvou TB, takže barvy lze vytvářet paralelně, spíše než je vynucovat jedním sériovým algoritmem.

Jaký výsledek to vytváří

- Řízené harmonické obohacování
- Agresivní ořezávání a skládání textur
- Input-reagující zkreslení pohybu
- Paralelní charakter zaměřený na pásmo bez zbytečného poškození low-endu

Tok signálu

Input -> Low/High filtry zaostření -> vybraná hlavní křivka pohonu s Dynamics -> paralelní znaková vrstva TB -> Mix -> Output

2. Kompletní průvodce funkcemi

Hlavní Drive a Drive Type

Drive zdroje Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape nebo Fold tvarování. Soft a Tube jsou progresivní; Hard a Fuzz jsou prudší; Tape zaokrouhluje přechodové jevy; Fold vytváří komplexní nelineární inverzi.

Dynamics

Negativní a pozitivní nastavení Dynamics mění způsob, jakým intenzita zkreslení sleduje vstupní úroveň. Nejprve použijte malé hodnoty; extrémy záměrně zvětčují pohyb.

TB vrstva

TB Drive ovládá vrstvu paralelních znaků. Typy Level, Sample, Time a Bias zavádějí různé amplitudy, stupňovitě, časově proměnlivé nebo asymetrické chování.

Low a High zaměření

Strmé limity zaostření definují, která oblast je zdůrazněna strukturou zkreslení. Zvedněte Low pro ochranu subbasů; nižší High, aby výsledek nebyl šumivý.

Mix a Output

Mix proleze kompletní zpracovanou cestu s originálem. Output kompenzuje úroveň, takže rozhodnutí o tónu není zaměřováno s hlasitostí.

Tovární programy

Programy přecházejí od čistého tepla a výboje trubek k prasknutí diody, opotřebovanému kotouči, složenému pohybu a poruše rádia. Zacházejte s nimi jako s trasami a výchozími body fáze zisku.

3. Rychlý start

1. Nastavte Mix na 100 procent a Output pro bezpečný prostor.
2. Vyberte Drive Type a zvedněte Drive na požadovanou základní texturu.
3. Nastavte Low a High pro ochranu nebo zdůraznění pásku.
4. Upravte Dynamics pro reaktivní pohyb.
5. Přidejte TB Drive a vyberte jeho typ.
6. Zpět Mix dolů pro paralelní použití, poté porovnání úrovní Output.

4. Praktické pracovní postupy

Paralelní vokální drť

1. Vyberte Tube nebo Tape.
2. Zvedněte Low, abyste udrželi výbušniny čisté.
3. Přidejte malou vrstvu Bias nebo Sample TB.
4. Snižte Mix, dokud dikce nezůstane jasná.

Očekávaný výsledek: Vokál získává na naléhavosti a harmonických detailech a přitom zůstává srozumitelný.

Zničená bubnová smyčka

1. Vyberte Fold nebo Fuzz.
2. Drive tvrdý a zúžit rozsah zaostření.
3. Použijte znak Time nebo Sample TB.
4. Automatizujte Mix pro přechody.

Očekávaný výsledek: Smyčka se stává nestabilní a agresivní, zatímco suchá dráha může zachovat dopad.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Nastavení High Drive a Fold mohou vytvořit silný aliasing a zvýšení úrovně.
- Chraňte úroveň monitorování před změnou předvoleb.
- Použijte Output k porovnání se stejnou hlasitostí.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 11 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Drive VST3 ID 95852938	0.0 to 36.0	6.0	Automatizovatelné	Ovládá nebo povoluje nelineární hustotu, harmonickou barvu nebo tvarování píku.
Drive Type VST3 ID 780322788	Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold	Soft	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Dynamics VST3 ID 1443276820	-100.0 to 100.0	0.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Dynamics. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
High VST3 ID 3202466	20 to 20000	20000	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro High. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Low VST3 ID 107348	20 to 20000	20	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Low. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Automatizovatelné	Nastavuje rovnováhu mezi původním signálem a kompletní zpracovanou cestou.
Output VST3 ID 1141971201	-24.0 to 12.0	0.0	Automatizovatelné	Nastavuje nebo omezuje konečnou výstupní úroveň po hlavním zpracování zásuvného modulu.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown	Init	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
TB Drive VST3 ID 595685308	0.0 to 100.0	0.0	Automatizovatelné	Ovládá nebo povoluje nelineární hustotu, harmonickou barvu nebo tvarování píku.
TB Type VST3 ID 1266625224	Level, Sample, Time, Bias	Level	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.