

TB SubLow

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Aditivní nízkofrekvenční engine, který generuje zvolenou cílovou frekvenci a tvaruje ji pomocí Core, Bloom, Punch a Response.



Katalogová verze: 1.2.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 8

1. Účel produktu

Aditivní nízkofrekvenční engine, který generuje zvolenou cílovou frekvenci a tvaruje ji pomocí Core, Bloom, Punch a Response.

Procesor se sníženou oktávou sleduje výšku zdroje a statický sinusový generátor nesleduje hudební obálky. TB SubLow vytváří nové basy na zvolené cílové frekvenci, přičemž využívá tělo zdroje a chování začátku k ovládní, kdy a jak se basy objeví.

Jaký výsledek to vytváří

- Stabilní subbasy na zvolené frekvenci
- Soustředěné periodické jádro plus rezonanční/difúzní květ
- Přejížděné zesílení
- Tělo následující zdroj a uvolnění

Tok signálu

Celopásmová vstupní analýza -> extrakce obálky/těla -> Target oscilátor a Core -> Bloom rezonanční/difúzní vrstva -> Punch náběhová vrstva -> __TBTERM0000>__T tvarování -010_TER

2. Kompletní průvodce funkcemi

Target

Nastavuje generované basy od 32 do 250 Hz nezávisle na detekované vstupní výšce.

Core

Řídí zaostřený periodický střed generovaného dolního konce. Poskytuje nejstabilnější, tonální složku.

Bloom

Přidává rezonanční tělo, krátkou difúzi, jemné harmonické a vzduch kolem nízkofrekvenčního jádra.

Punch

Zesiluje náběhovou energii, takže generovaný subsystém mluví se zdrojem přechodného jevu, spíše než aby se pouze udržoval pod ním.

Response

Řídí, jak silně a jak rychle generované tělo následuje extrahovaný zdrojový pohyb. Nižší hodnoty jsou stabilnější; vyšší hodnoty sledují výkon aktivněji.

Output a programy

Output ořízne vygenerovaný výsledek. Programy pokrývají deep foundation, mix floor, bass/pad/cinematic bloom, kick anchor a puls horních basů.

3. Rychlý start

1. Nastavte Target pro systém přehrávání a uspořádání.

2. Zvyšte Core, dokud není slyšet subwoofer.
3. Přidejte Punch pro připojení ke zdrojovému začátku.
4. Přidejte Bloom pro velikost a harmonické.
5. Tune Response, takže basy následují bez chvění.
6. Nastavte Output a zkontrolujte malé reproduktory a pomocný systém.

4. Praktické pracovní postupy

Kopnout kotvu

1. Nastavte Target blízko požadované nízké základní hodnoty.
2. Použijte střední Core a Punch.
3. Udržujte Bloom konzervativní.
4. Použijte citlivou obálku, která následuje po jednotlivých kopech.

Očekávaný výsledek: Každý kop získává stabilní nízkofrekvenční váhu bez konvenčního EQ boostu.

Filmový základ

1. Vyberte nízkou hodnotu Target.
2. Použijte více Bloom a pomalejší Response.
3. Udržujte Punch nízké, pokud dopady nevyžadují důraz.

Očekávaný výsledek: Pod zdrojem roste udržovaný, prostorný nízký základ.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Frekvence pod schopnostmi přehrávacího systému mohou spotřebovávat prostor, aniž by byly slyšet.
- Generovaný sub může být v rozporu se základy kopáků a basů.
- Monitor s porovnáním horní propusti a spolehlivým měřením.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.

- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 8 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Bloom VST3 ID 740884	0.0 % to 100.0 %	15.0 %	Automatizovatelné	Tvaruje prostorovou hustotu, rezonanční rozptyl nebo difúzní těleso pro pojmenovaný proces.
Bypass VST3 ID 773352680	Active, Bypassed	Active	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Core VST3 ID 1338219768	0.0 % to 100.0 %	30.0 %	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Core. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Output VST3 ID 28191868	-12.0 dB to +6.0 dB	0.0 dB	Automatizovatelné	Nastavuje nebo omezuje konečnou výstupní úroveň po hlavním zpracování zásuvného modulu.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Impact, Deep Foundation, Subtle Mix Floor, Bass Bloom, Pad Bloom, Cinematic Bloom, Slow Room, Kick Anchor, Bass Support, Punch Translator, Upper Bass Pulse	Init	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
Punch VST3 ID 954735753	0.0 % to 100.0 %	20.0 %	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Punch. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Response VST3 ID 1807160385	0.0 % to 100.0 %	50.0 %	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Response. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Target VST3 ID 1331907200	32.00 Hz to 250.00 Hz	55.00 Hz	Automatizovatelné	Nastavuje hlavní frekvenci, notu nebo spektrální střed používaný touto funkcí.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.