

TB Center

GEDETAILEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een fasebewuste stereocentreerprocessor met timinguitlijning, breedteregeling, vooruitkijkanalyse en optionele multibandweging.



Catalogusversie: 1.3.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 12

1. Productdoel

Een fasebewuste stereocentreerprocessor met timinguitlijning, breedteregeling, vooruitkijkanalyse en optionele multibandweging.

Stereo opnames kunnen onvoorspelbaar overhellen, dwalen terwijl artiesten bewegen, of ongericht aanvoelen omdat de verschillen in niveau en aankomsttijd niet overeenkomen. Simple balansregelaars kunnen het beeld verplaatsen, maar kunnen de timing niet corrigeren, en mono-optelling kan waardevolle breedte verwijderen. TB Center is bedoeld voor dialoog, stereomicrofoons, instrumenten, bussen en archiefmateriaal die een stabiel midden nodig hebben zonder de opname willekeurig te laten instorten.

Welk resultaat het oplevert

- Een stabiel dominant beeld
- Verminderde onenigheid over timing links/rechts
- Gecontroleerde breedte na centreren
- Frequency-afhankelijke correctie wanneer de multibandmodus is ingeschakeld

Signaalstroom

Input analyse -> richting- en timingschatting -> optionele vierbandsweging -> middencorrectie -> M/S-breedtetrap -> uitvoer

2. Volledige functiegids

Intensity en Response

Intensity stelt in hoe sterk de gedetecteerde offset wordt gecorrigeerd. Response bepaalt hoe snel de detector beweging volgt: langzamere instellingen voelen stabiel en natuurlijk aan, terwijl snellere instellingen snel veranderend materiaal volgen.

Lookahead analyse

Lookahead geeft de detector meer toekomstige context en kan snelle centreringsbeslissingen overzichtelijker maken. Het voegt verwerkingslatentie toe en kan het beste worden gewijzigd terwijl het afspelen is gestopt als de host dynamische latentieveranderingen niet soepel ondersteunt.

Time Center

Time Center vermindert de verschillen in aankomsttijd tussen kanalen. Gebruik deze optie als het beeld vlekkelig blijft na niveaucentrering; verminder dit wanneer de originele stereotiming een belangrijk onderdeel van de ruimte is.

M/S Width

De laatste midden-/zijtrap varieert van mono-compatibele vernauwing via de oorspronkelijke breedte tot opzettelijke verbreding. Controleer de fasecorrelatie en mono-compatibiliteit opnieuw wanneer u boven de 100 procent werkt.

Multiband weging

Met Multiband zijn onafhankelijke correctiegewichten Low, Mid-Low, Mid-High en High mogelijk. Stel een band onder de 100 procent in om meer van de oorspronkelijke plaatsing te behouden, of alleen boven de praktische neutrale invloed als de huidige build dit toelaat.

Programma's en visualisatie

Fabrieksprogramma's bieden herhaalbare startpunten voor dialoog, natuurlijke centrering, bewegende bronnen, buscentrering en luchtbesparende breedte. Het display is een analysehulpmiddel; definitieve beslissingen nemen op het gehoor en in mono.

3. Snelle start

1. Plaats de plug-in in een stereotrack en begin met Init.
2. Stel Intensity in terwijl u luistert naar een stabiel midden in plaats van maximale smalheid.
3. Pas Response aan zodat de beweging wordt gevolgd zonder dat er hoorbaar beeld wordt gepompt.
4. Gebruik Time Center alleen voor zover nodig om timingvlekken te verwijderen.
5. Stel M/S Width in voor de uiteindelijke ruimtelijke grootte.
6. Schakel Multiband alleen in als verschillende frequentiegebieden verschillende correctiesterkten nodig hebben.

4. Praktische workflows

Bewegende dialoog

1. Begin met Natural Center of Locked Dialogue.
2. Breng Response omhoog totdat de hoofdbeweging onder controle is.
3. Houd de lagebandcorrectie stevig aan voor verstaanbaarheid.
4. Verminder de weging van de hoge band als de reflecties in de kamer onnatuurlijk gefixeerd raken.

Verwacht resultaat: Spraak blijft gecentreerd en leesbaar, terwijl de ruimte een nuttige dimensie behoudt.

Stereo busrecentering

1. Begin bij gemiddeld Intensity.
2. Laat Time Center onder het maximum, tenzij de timing zichtbaar instabiel is.
3. Gebruik M/S Width voor bijna 100 procent en trim vervolgens alleen indien nodig.
4. Controleer mono en vergelijk gelijke luidheid.

Verwacht resultaat: De mix krijgt focus zonder de beoogde stereoschaal te verliezen.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.

- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- De processor kan geen ontbrekende stereo-informatie creëren.
- Overmatige correctie kan de sfeer onnatuurlijk statisch maken.
- Verbreding kan faseproblemen blootleggen die al aanwezig waren.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 12 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Band High VST3 ID 282509655 Source ID bandhigh	0.0 to 100.0	100.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Band High. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Band Low VST3 ID 1810232575 Source ID bandlow	0.0 to 100.0	100.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Band Low. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Band Mid-High VST3 ID 396600341 Source ID bandmidhigh	0.0 to 100.0	100.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Band Mid-High. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Band Mid-Low VST3 ID 1051902593 Source ID bandmidlow	0.0 to 100.0	100.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Band Mid-Low. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Intensity VST3 ID 499324979 Source ID intensity	0.0 to 200.0	100.0	Automatiseerbaar	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het signaal beïnvloedt.
Lookahead VST3 ID 1131625090 Source ID lookahead	0 to 100	20	Niet automatiseerbaar	Biedt toekomstige signaalcontext voor de bijbehorende dynamiek of limiterfase en kan latentie toevoegen.
M/S Width VST3 ID 113126854 Source ID width	0.0 to 200.0	100.0	Automatiseerbaar	Stelt de stereospreiding of de laterale distributie van het verwerkte signaal in.
Multiband VST3 ID 940938990 Source ID multiband	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Multiband. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air	Init	Automatiseerbaar	Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.
Response VST3 ID 1807160385 Source ID response	0.0 to 100.0	75.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Response. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Time Center VST3 ID 38272088 Source ID timealign	0.0 to 100.0	100.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Time Center. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.