

TB Inverted Phaser

GEDETAILEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een subtractieve meertraps phaser met diepe inkepingen, instelbare spatiëring, feedback, vijf LFO-vormen en willekeurige jitter.



Catalogusversie: 2.2.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 13

1. Productdoel

Een subtractieve meertraps phaser met diepe inkepingen, instelbare spatiëring, feedback, vijf LFO-vormen en willekeurige jitter.

Een conventionele faser voegt zijn all-pass-pad toe aan het droge signaal. TB Inverted Phaser trekt het af, waardoor hardere, diepere annuleringsinkepingen ontstaan die duidelijk gedefinieerd blijven op pads, aanhoudende akkoorden, gitaren en geluidsontwerpmateriaal.

Welk resultaat het oplevert

- Diep bewegende spectrale inkepingen
- Kamachtige patronen van één tot twaalf fasen
- Regelmatige of opzettelijk onstabiele modulatie
- Controle van droog/nat en resttextuur

Signaalstroom

Input -> meertraps all-pass netwerk -> subtractieve combinatie -> feedback -> LFO en jittermodulatie -> Mix en Output

2. Volledige functiegids

Stages en Spacing

Stages stelt het aantal notificaties in; Spacing verandert hun distributie. Er zijn maar weinig podia die breed klinken, terwijl veel podia een dichtere kam creëren.

Centre en Depth

Centre plaatst het modulatiegebied en Depth bepaalt de reis rond dat centrum.

Rate en LFO Shape

Rate regelt de snelheid. Sine en Triangle zijn vloeiend, hellingsvormen zijn directioneel en Square produceert stapsgewijze bewegingen.

Jitter

Voegt gecontroleerde onregelmatigheid toe aan anders periodieke bewegingen. Gebruik kleine hoeveelheden voor organische drift en grote hoeveelheden voor onderbroken modulatie.

Amount, Feedback en Mix

Amount regelt de subtractieve fasebijdrage, Feedback versterkt het notch-patroon en Mix combineert het volledige resultaat met de bron.

Output en Programma's

Output compenseert annulering of resonantieversteking. Programma's omvatten pads, glasachtige holtes, metalen rails, vierkante schokken en spookonderdrukking.

3. Snelle start

1. Kies het aantal Stages en stel Spacing in.
2. Plaats Centre in de buurt van de sterkste harmonischen van de bron.
3. Stel Depth, Rate en LFO Shape in.
4. Breng Amount omhoog totdat de inkepingen vrij zijn.
5. Voeg Feedback zorgvuldig toe.
6. Gebruik Jitter alleen als perfecte herhaling ongewenst is, en pas vervolgens het niveau aan Output.

4. Praktische workflows

Pad beweging

1. Gebruik 6-12 fasen.
2. Kies Sine of Triangle.
3. Stel langzame Rate, brede Depth en gematigde Feedback in.

Verwacht resultaat: De pad ontwikkelt diepe, continue bewegingen zonder ritmisch stappen.

Mechanisch vegen

1. Kies Helling of Square.
2. Verhoog Feedback en Jitter.
3. Gebruik minder podia voor grotere, scherpere inkepingen.

Verwacht resultaat: De bron krijgt gerichte, machine-achtige spectrale beweging.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Subtractieve faseverwerking kan bij bepaalde tonen aanzienlijke energie verwijderen.
- High Feedback mag overgaan.
- Controleer altijd het effect in mono als het deel uitmaakt van een bredere stereoketen.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.

- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 13 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Amount VST3 ID 733630552	0.0 to 100.0	65.0	Automatiseerbaar	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het signaal beïnvloedt.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Centre VST3 ID 783470043	120.0 to 4000.0	720.0	Automatiseerbaar	Stelt de hoofdfrequentie, noot of spectraalcentrum in dat door deze functie wordt gebruikt.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 to 100.0	70.0	Automatiseerbaar	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het signaal beïnvloedt.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 85.0	28.0	Automatiseerbaar	Stuurt het verwerkte signaal terug naar zijn eigen ingang, waardoor het effect wordt uitgebreid of versterkt.
Jitter VST3 ID 987746540	0.0 to 100.0	0.0	Automatiseerbaar	Beheert de korrel Dichtheid, dispersie of willekeurige variatie voor het genoemde proces.
LFO Shape VST3 ID 686216812	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square	Sine	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Automatiseerbaar	Stelt de balans in tussen het originele signaal en het volledige verwerkte pad.
Output VST3 ID 1141971201	-12.0 to 6.0	0.0	Automatiseerbaar	Stelt of beperkt het uiteindelijke uitvoerniveau na de hoofdverwerking van de plug-in.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel	Init	Automatiseerbaar	Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 to 8.000	0.350	Automatiseerbaar	Stelt de snelheid van modulatie, beweging of herhaalde verandering in.
Spacing VST3 ID 135324739	0.0 to 100.0	35.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Spacing. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Stages VST3 ID 1254989109	1 to 12	6	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Stages. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.