

TB Noise Remover

GEDETAILEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een gerichte restauratieprocessor met een kernreductietrap plus modules voor sissen, zoemen, janken, klikken, gerommel en afgekapte pieken.



Catalogusversie: 2.2.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 10

1. Productdoel

Een gerichte restauratieprocessor met een kernreductietrap plus modules voor sissen, zoemen, janken, klikken, gerommel en afgekapte pieken.

Dialog-, podcast-, stem- en veldopnamen kunnen verschillende soorten fouten tegelijk bevatten. Een enkele agressieve poort kan een stabiele sfeer niet onderscheiden van gezoem, klikken of clippen. TB Noise Remover biedt een centrale opschoonhoeveelheid en gerichte schakelaars, zodat alleen de vereiste herstelmodules worden ingeschakeld.

Welk resultaat het oplevert

- Minder omgevingsgeluid en kamerton
- Gerichte 50/60 Hz bromregeling
- Onderdrukking van sissen, janken, klikken en laag gerommel
- Optionele reparatie van geknipte gebeurtenissen

Signaalstroom

Input -> Basic restauratie en Reduction besturing -> geselecteerde Hiss/Hum/Whine/Click/Rumble-modules -> Clip Repair -> uitvoer

2. Volledige functiegids

Basic en Reduction

Basic schakelt het primaire breedbandherstelpad in. Reduction gaat van lichte natuurlijke schoonmaak naar sterkere onderdrukking. Verhoog deze alleen totdat het geluid acceptabel onder controle is.

Hiss

Richt zich op brede, hoogfrequente ruis, zoals het gesis van de voorversterker of het geluid van het luchtsysteem. Overmatig gebruik kan medeklinkers en cymbalen dof maken.

50 Hz en 60 Hz Hum

Selecteer de netfamilie die bij de opname past. Schakel beide niet automatisch in; gebruik degene die overeenkomt met het feitelijke fundamentele en harmonische patroon.

Digital Whine

Richt zich op stabiele, smalle elektronische tonen. Controleer dit met een koptelefoon, want muzikale aanhoudende noten kunnen op gejangk lijken.

Clicks

Detecteert en verzacht geïsoleerde korte impulsen. Gebruik het op mondklikken of digitale tikken en bevestig vervolgens dat de drumtransiënten intact blijven.

Low Rumble

Vermindert zeer lage mechanische energie, handling- of verkeersenergie. Controleer of de grondbeginselen van de bas en het stemgewicht niet onnodig worden verwijderd.

Clip Repair

Pogingen om afgeplatte of beschadigde piekvormen te reconstrueren. Het kan geen informatie herstellen die nooit is vastgelegd en moet geval per gebeurtenis worden geëvalueerd.

3. Snelle start

1. Begin met alleen Basic ingeschakeld.
2. Verhoog Reduction totdat het constante geluid onder controle is zonder waterige beweging.
3. Schakel één gerichte module tegelijk in.
4. Kies op basis van de opname een brombehandeling van 50 Hz of 60 Hz.
5. Controleer spraakmedeklinkers, ademhalingen en muzikale transiënten.
6. Gebruik Clip Repair alleen als er afgekapte pieken aanwezig zijn.

4. Praktische workflows

Opruimen van podcasts

1. Schakel Basic in en gebruik gematigd Reduction.
2. Voeg Hiss toe als het geluid van de voorversterker aanhoudt.
3. Voeg alleen 50 of 60 Hz Hum toe als het hoorbaar is.
4. Controleer ademhalingen en S-geluiden in bypass-vergelijking.

Verwacht resultaat: Spraak wordt helderder, terwijl de natuurlijke ruimte en articulatie geloofwaardig blijven.

Reparatie op locatie

1. Begin met Low Rumble voor handling- of verkeersenergie.
2. Gebruik Digital Whine voor een stabiele elektronische toon.
3. Schakel Clicks alleen in als er impulsen blijven.
4. Gebruik meerdere gematigde fasen in plaats van maximaal Reduction.

Verwacht resultaat: Meerdere fouttypen worden verminderd zonder één algoritme te dwingen alles op te lossen.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.

- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Restauratie is subtractief en kan geen volledig gemaskeerde details reproduceren.
- Zware verwerking kan waterige of afgesloten artefacten veroorzaken.
- Bewaar altijd de originele opname.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 10 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
50 Hz Hum VST3 ID 99638171	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor 50 Hz Hum. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
60 Hz Hum VST3 ID 99638202	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor 60 Hz Hum. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Basic VST3 ID 93508654	Off, On	On	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Basic. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Clicks VST3 ID 789769195	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Clicks. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Clip Repair VST3 ID 1460400893	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Clip Repair. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Digital Whine VST3 ID 123403319	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Digital Whine. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Hiss VST3 ID 3202849	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Hiss. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Low Rumble VST3 ID 1092091653	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Low Rumble. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Reduction VST3 ID 2039460467	0 to 100	70	Automatiseerbaar	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het signaal beïnvloedt.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.