


TB Volume

GEDETAILEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een gericht stereo-gekoppeld hulpprogramma met dB en procentuele weergavemodi plus bescherming tegen uitgangspiek.



Catalogusversie: 1.2.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 3

1. Productdoel

Een gericht stereo-gekoppeld hulpprogramma met dB en procentuele weergavemodi plus bescherming tegen uitgangspiek.

Een eenvoudige versterkingsfase is handig voor automatisering, trimmen en niveaustemming, maar veel hulpprogramma's omringen deze met meting en routing die het basiswerk vertragen. TB Volume behoudt één onderliggende niveauwaarde en zorgt ervoor dat deze kan worden bekeken in dB of een op gelijke luidheid geïnspireerde procentschaal zonder het geluid te veranderen wanneer van modus wordt gewisseld.

Welk resultaat het oplevert

- Fast en herhaalbare niveautrim
- Mode schakelen zonder versterkingssprong
- Clean automatisering van één genormaliseerd eindpunt
- Stereo-gekoppelde piekbeveiliging in het toegepaste ontwerp

Signaalstroom

Input -> genormaliseerde niveautoewijzing weergegeven als dB of procent -> stereo-gekoppelde uitgangsbescherming -> uitgang

2. Volledige functiegids

Mode

De dB-modus geeft een conventioneel versterkingsbereik weer; procentmodus geeft hetzelfde onderliggende genormaliseerde niveau weer op een schaal van 0-300 procent. Als u Mode wijzigt, verandert de presentatie, niet het huidige audioniveau.

Normalized Level

Het voor de host zichtbare niveau-eindpunt loopt van 0 tot 1 en wordt in kaart gebracht door de geselecteerde weergavemodus. Het middelpunt is de neutrale referentie in het huidige ontwerp.

Maximale bescherming

Het geïmplementeerde ontwerp omvat stereo-gekoppelde sample-piekbescherming met korte vooruitkijk op bijna volledige schaal. Beschouw het als veiligheid, niet als een beheersingsbegrenzer.

Automatisering

Automatiseer het genormaliseerde niveau voor fades en scènewisselingen. Omdat beide weergavemodi dezelfde waarde adresseren, hoeft u geen afzonderlijke automatiseringsbanen te verwachten voor dB en procent.

3. Snelle start

1. Kies dB of procentuele weergave.
2. Stel het niveau in terwijl u de stroomafwaartse bus bewaakt.
3. Gebruik bypass voor een echte niveauvergelijking.
4. Schrijf automatisering op Normalized Level.

5. Laat hoofdruimte vrij; vertrouw niet op piekbescherming voor routinematige versterkingsfasering.

4. Praktische workflows

Level overeenkomend

1. Plaats TB Volume na de processor die wordt geëvalueerd.
2. Pas het niveau aan totdat de omzeilde en verwerkte luidheid overeenkomen.
3. Neem de tonale beslissing pas na het matchen.

Verwacht resultaat: Vergelijkingen weerspiegelen het verwerkingskarakter in plaats van een luider-is-beter vooroordeel.

Simple vervagen

1. Kies de gewenste weergavemodus.
2. Automatiseer Normalized Level van stilte naar het doel.
3. Gebruik de curvevorm DAW om de vervaging te definiëren.

Verwacht resultaat: Met één automatiseringsbaan wordt een zuivere stereo-gekoppelde fade gecreëerd.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Piekbescherming is geen echte piek-masteringcontrole.
- Percentage is een weergavetoewijzing, niet een lineair waargenomen luidheid voor elke bron.
- Grote boosts verhogen de ruisvloer en het stroomafwaartse verwerkingsniveau.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.

- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 3 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Mode VST3 ID 3357091	dB, %	dB	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Normalized Level VST3 ID 102865796	0.0000 to 1.0000	0.5000	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Normalized Level. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.