

TB XYZ Panner

GEDETAILEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een ruimtelijke panner met stabiele links/rechts PanCore, voor/achter, hoogte, afstand, kamersignalen, hoofdtelefoon HRTF-modus en surround-remapping.



Catalogusversie: 1.2.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 9

1. Productdoel

Een ruimtelijke panner met stabiele links/rechts PanCore, voor/achter, hoogte, afstand, kamersignalen, hoofdtelefoon HRTF-modus en surround-remapping.

Conventionele pan regelt alleen de links/rechts-versterking. TB XYZ Panner behoudt die betrouwbare basis en voegt procedurele spectrale, niveau- en reflectie-aanwijzingen toe voor hoogte, afstand en voor-/achterperspectief. De Headphones-modus voegt KEMAR-gebaseerde binaurale weergave toe, terwijl surround-indelingen gebruik maken van het opnieuw toewijzen van de azimut van de luidsprekers.

Welk resultaat het oplevert

- Betrouwbare stereo links/rechts plaatsing
- Procedurele signalen dichtbij/veraf en omhoog/omlaag
- Voor-/achterafdruk zonder herschrijven
- Stereofonisch en meerkanaals positioneringsopties voor hoofdtelefoons

Signaalstroom

Input -> PanCore -> voor/achter, hoogte, afstand en kamercuelaag -> Stereo of Headphones renderer -> surround azimut opnieuw toewijzen indien van toepassing -> Output Trim

2. Volledige functiegids

Bovenaanzicht

Horizontale bewegingsregelaars Pan; verticale bewegingsbediening Voor/Achter. Bovenaanzicht verandert Distance niet.

Side Bekijken

Bedieningselementen voor horizontale beweging Distance en bedieningselementen voor verticale beweging Height.

PanCore

Pan varieert van uiterst links via midden tot uiterst rechts. Het blijft de stabiele basis voor lokalisatie en wordt niet direct herschreven door voor-/achteraanwijzingen.

Height

Gebruikt toon- en plafond-/vloerreflectiebalans om hoogte te suggereren. Het is eerder een psycho-akoestische signaal dan een fysieke verticale luidsprekerpositie in stereo.

Distance en Room

Distance combineert verzwakking, laagdoorlaatdemping en vroege reflecties. Room regelt de reflectiebijdrage. Het directe pad wordt niet eenvoudigweg verplaatst door een gemoduleerde vertraging.

Render Mode

Stereo is bedoeld voor luidspreker-compatibele panning. Headphones maakt gebruik van een compacte KEMAR HRIR-gebaseerde HRTF-renderer; individuele luisteraars kunnen voor/achter anders waarnemen.

Surround- en Output

On ondersteunde 5.1/7.1-uitgangen, niet-LFE-kanalen worden opnieuw toegewezen door luidsprekerazimut. Output Trim behoudt hoofdruimte na ruimtelijke verwerking.

3. Snelle start

1. Kies Stereo voor luidsprekers of Headphones voor binaurale monitoring.
2. Stel Pan in in het bovenaanzicht of met het besturingselement Pan.
3. Zet Voor/Achter verticaal in Top View.
4. Stel Height en Distance in in de weergave Side.
5. Voeg Room alleen toe als dat nodig is.
6. Trim Output en controleer het werkelijke leveringsformaat.

4. Praktische workflows

Dichtbij bovengronds object

1. Gebruik een gecentreerde of enigszins verschoven Pan.
2. Verhoog Height in Side weergave.
3. Houd Distance laag en gebruik bescheiden Room.

Verwacht resultaat: De bron blijft direct en krijgt tegelijkertijd een opwaarts signaal.

Sfeer ver achterin

1. Verplaats voor/achter naar achteren in bovenaanzicht.
2. Verhoog Distance in Side weergave.
3. Verhoog Room en verlaag Output als het veld groter wordt.

Verwacht resultaat: De bron voelt verder en minder direct aan met een achterwaartse indruk.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Exacte achter- en hoogtelokalisatie op twee luidsprekers is fysiek beperkt.

- De HRTF is niet gepersonaliseerd, dus verwarring tussen voor- en achterkant is mogelijk.
- Controleer altijd of de hoofdtelefoon op de luidsprekers werkt en vice versa als beide leveringsdoelen zijn.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 9 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Distance VST3 ID 288459765	0 % to 100 %	0 %	Automatiseerbaar	Stelt de benoemde ruimtelijke coördinaat of psycho-akoestische positionering in.
Front Back VST3 ID 127212208	B 100 % to F 100 %	F 100 %	Automatiseerbaar	Stelt de benoemde ruimtelijke coördinaat of psycho-akoestische positionering in.
Height VST3 ID 926454055	-100 % to 100 %	0 %	Automatiseerbaar	Stelt de benoemde ruimtelijke coördinaat of psycho-akoestische positionering in.
Output Trim VST3 ID 873633987	-24.0 dB to 0.0 dB	0.0 dB	Automatiseerbaar	Stelt of beperkt het uiteindelijke uitvoerniveau na de hoofdverwerking van de plug-in.
Pan VST3 ID 110749	-100 % to 100 %	0 %	Automatiseerbaar	Stelt de benoemde ruimtelijke coördinaat of psycho-akoestische positionering in.
Program VST3 ID 1886548852	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Front Focus	Automatiseerbaar	Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.
Render Mode VST3 ID 1193882713	Stereo, Headphones	Stereo	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Room VST3 ID 3506395	0 % to 100 %	35 %	Automatiseerbaar	Vormt de ruimtelijke dichtheid, resonante spreiding of diffuus lichaam voor het genoemde proces.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.