

TB Parallel Reverb

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Projektant przestrzeni równoległej z trzema silnikami: Glue dla korpusu pomieszczenia, Bright dla koloru płyty/sprężyny i Space dla głębokości hali lub reakcji na impuls.



Wersja katalogowa: 3.0.1

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 43

1. Przeznaczenie produktu

Projektant przestrzeni równoległej z trzema silnikami: Glue dla korpusu pomieszczenia, Bright dla koloru płyty/sprężyny i Space dla głębokości hali lub reakcji na impuls.

Jeden algorytm pogłosu zwykle wymusza kompromis pomiędzy bliskością, kolorem i dużą głębią. TB Parallel Reverb obsługuje równoległe trzy niezależne silniki mokre, umożliwiając indywidualne dostrojenie i odsłuchanie każdej roli przestrzennej przed ostateczną mieszanką sucho-mokrą.

Jaki wynik to daje

- Krótki klej pokojowy lub komorowy
- Płate lub wiosenna jasność
- Długi korytarz lub głębokość zwoju
- Niezależne wysyłki, filtrowanie, szerokość, opóźnienie wstępne, kolor i solo

Przepływ sygnału

Wejście suche -> równoległe Glue, Bright i Space silniki -> wysyłanie/powrót na silnik -> szyna sumy mokrej -> końcowa Wet/Dry Mix

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Włącz silnik, tryb i solo

Każdy silnik można włączyć niezależnie. Glue wybiera Room lub Chamber; Bright wybiera Plate lub Spring; Space wybiera Hall lub IR. Reverb Solo przesłuchania jeden mokry powrót bez suchego.

Wspólne sterowanie

Każdy silnik zapewnia opóźnienie wstępne, szerokość, wzmocnienie wysyłania, zanik lub długość, High przepustowość, Low przepustowość, dyfuzję i kształtowanie związane z Color odpowiednie dla tego silnika.

Silnik Glue

Size, dyfuzja, tłumienie, wczesny/późny Mix, filtrowanie, szerokość i krótki zanik tworzą bliskość, ciało i wspólny pokój wokół źródła.

Silnik Bright

Plate/Spring tryb, szybkość/głębokość modulacji, dyfuzja, odległość lub napięcie sprężyny, filtrowanie, szerokość i kolor powodują połysk lub charakter mechaniczny.

Silnik Space

Hall/IR tryb, Hall Type, zanik/długość, tłumienie HF, dyfuzja, połysk, filtrowanie, szerokość i budowanie dużej głębokości z opóźnieniem wstępnym. Tryb IR wykorzystuje załadowane zachowanie odpowiedzi dostępne we wdrożonej kompilacji.

Wyślij a na mokro/na sucho

Wzmocnienie wysyłania dla każdego silnika kontroluje każdy mokry powrót. Wet/Dry Mix kontroluje ostateczną globalną relację pomiędzy oryginalnym źródłem a zsumowaną mokrą szyną.

Programy

Programy fabryczne obejmują zrównoważone przestrzenie z trzema silnikami, płyty i komory wokalne, pomieszczenia perkusyjne, sale, chmury i celowo nawiedzone tekstury.

3. Szybki start

1. Ustaw Wet/Dry na 100 procent na powrocie pomocniczym lub na konserwatywną wartość na wkładce.
2. Najpierw zbuduj Glue z krótkim zanikiem i umiarkowanym wysyłaniem.
3. Dodaj Bright dla koloru talerza lub wiosny.
4. Dodaj Space przy niższym wysyłaniu, aby uzyskać głębookość.
5. Użyj Solo, aby dostroić każdy powrót oddzielnie.
6. Usuń niepotrzebne niskie/wysokie wartości dla każdego silnika i ustaw szerokość.
7. Wyjdź z Solo i zrównoważ wszystkie wysyłki w kontekście.

4. Praktyczne przepływy pracy

Główna przestrzeń wokalna

1. Użyj Glue Room dla bliskości.
2. Użyj Bright Plate, aby uzyskać wyraźny ogon.
3. Dodaj cicho Space Hall za obydwoma.
4. High-przełącz każdy silnik i użyj opóźnienia wstępnego, aby chronić dykcję.

Oczekiwany wynik: Wokal pozostaje do przodu, podczas gdy pole pogłosu zyskuje na cieple, blasku i głębi.

Stos pomieszczenia perkusyjnego

1. Użyj Glue Chamber dla treści.
2. Dodaj Bright Plate lub Spring do obszaru werbla.
3. Trzymaj Space na niskim lub niskim poziomie.
4. Użyj Solo, aby usunąć efekt prania o niskiej częstotliwości.

Oczekiwany wynik: Zestaw brzmi potężniej, nie tracąc przy tym definicji przejściowej.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.

- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Równoległe zyski sumują się i mogą szybko budować poziom.
- Solo to stan przesłuchania; wyłącz go przed eksportem.
- Długie zanikanie, migotanie i wysokie ustawienia przypominające sprzężenie zwrotne mogą maskować źródło.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Bright Color VST3 ID 726260873	0 to 100	45	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Bright Decay VST3 ID 647391463	1.50 to 2.50	2.00	Automatyczne	Ustawia czas potrzebny do odzyskania lub zaniku powiązanego detektora, obwiedni, pogłosu lub procesu rezonansowego.
Bright Diffusion VST3 ID 1529017835	0 to 100	70	Automatyczne	Kształtuje gęstość przestrzenną, rozproszenie rezonansowe lub ciało rozproszone dla nazwanego procesu.
Bright Enabled VST3 ID 1740343015	Off, On	On	Automatyczne	Włącza lub wyłącza nazwany blok przetwarzania bez pomijania całej wtyczki.
Bright High Pass VST3 ID 1230933485	20 to 1800	450	Automatyczne	Redukuje zawartość o niskiej częstotliwości w powiązanej ścieżce audio lub detektora.
Bright Low Pass VST3 ID 1558818091	1200 to 20000	13500	Automatyczne	Redukuje zawartość wysokich częstotliwości lub skraca zanik wysokich częstotliwości w powiązanej ścieżce.
Bright Mode VST3 ID 647188413	Plate, Spring	Plate	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547	0.00 to 20.00	1.50	Automatyczne	Ustawia, jak silnie nazwany proces wpływa na sygnał.
Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824	0.02 to 5	0.02	Automatyczne	Ustawia prędkość modulacji, ruchu lub powtarzalnych zmian.
Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855	0 to 100	35	Automatyczne	Ustawia nazwaną współrzędną przestrzenną lub psychoakustyczną wskazówkę dotyczącą pozycjonowania.
Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386	0.0 to 100.0	18.0	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Bright Pre-Delay. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Bright Send Gain VST3 ID 647357858	-60.0 to 6.0	-15.0	Automatyczne	Ustawia wzmocnienie dla nazwanego wejścia, wyjścia, pasma lub równoległej ścieżki wysłania/powrotu.
Bright Wide VST3 ID 647480557	0 to 270	210	Automatyczne	Ustawia rozproszenie stereo lub rozkład poprzeczny przetwarzanego sygnału.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Glue Color VST3 ID 1476289070	0 to 100	30	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Glue Damping VST3 ID 1862232333	0 to 100	60	Automatyczne	Redukuje zawartość wysokich częstotliwości lub skraca zanik wysokich częstotliwości w powiązanej ścieżce.
Glue Decay VST3 ID 1779964578	0.50 to 1.00	0.75	Automatyczne	Ustawia czas potrzebny do odzyskania lub zaniku powiązanego detektora, obwiedni, pogłosu lub procesu rezonansowego.
Glue Diffusion VST3 ID 1763844368	0 to 100	65	Automatyczne	Kształtuje gęstość przestrzenną, rozproszenie rezonansowe lub ciało rozproszone dla nazwanego procesu.
Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292	0 to 100	45	Automatyczne	Ustawia równowagę pomiędzy oryginalnym sygnałem a całą przetworzoną ścieżką.
Glue Enabled VST3 ID 962934604	Off, On	On	Automatyczne	Włącza lub wyłącza nazwany blok przetwarzania bez pomijania całej wtyczki.
Glue High Pass VST3 ID 753592872	20 to 1500	200	Automatyczne	Redukuje zawartość o niskiej częstotliwości w powiązanej ścieżce audio lub detektora.
Glue Low Pass VST3 ID 781409680	1000 to 20000	9000	Automatyczne	Redukuje zawartość wysokich częstotliwości lub skraca zanik wysokich częstotliwości w powiązanej ścieżce.
Glue Mode VST3 ID 1779761528	Room, Chamber	Room	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773	0.0 to 60.0	8.0	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Glue Pre-Delay. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Glue Send Gain VST3 ID 1779930973	-60.0 to 6.0	-12.0	Automatyczne	Ustawia wzmocnienie dla nazwanego wejścia, wyjścia, pasma lub równoległej ścieżki wysyłania/powrotu.
Glue Size VST3 ID 1779935190	0 to 100	50	Automatyczne	Kształtuje gęstość przestrzenną, rozproszenie rezonansowe lub ciało rozproszone dla nazwanego procesu.
Glue Wide VST3 ID 1780053672	0 to 180	150	Automatyczne	Ustawia rozproszenie stereo lub rozkład poprzeczny przetwarzanego sygnału.
Program VST3 ID 1886548852	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathly Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Init Parallel	Automatyczne	Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.
Reverb Solo VST3 ID 1485249314	Off, Glue, Bright, Space	Off	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Reverb Solo. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Space Color VST3 ID 478609917	0 to 100	25	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Space Decay / Length VST3 ID 1193592051	0.25 to 10.00	3.20	Automatyczne	Ustawia czas potrzebny do odzyskania lub zaniku powiązanego detektora, obwiedni, pogłosu lub procesu rezonansowego.
Space Diffusion VST3 ID 1973961055	0 to 100	72	Automatyczne	Kształtuje gęstość przestrzenną, rozproszenie rezonansowe lub ciało rozproszone dla nazwanego procesu.
Space Enabled VST3 ID 2118459227	Off, On	On	Automatyczne	Włącza lub wyłącza nazwany blok przetwarzania bez pomijania całej wtyczki.
Space Hall Type VST3 ID 1704521273	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Church	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Space HF Damping VST3 ID 56797150	0 to 100	45	Automatyczne	Redukuje zawartość wysokich częstotliwości lub skraca zanik wysokich częstotliwości w powiązanej ścieżce.
Space High Pass VST3 ID 67634169	20 to 1500	300	Automatyczne	Redukuje zawartość o niskiej częstotliwości w powiązanej ścieżce audio lub detektora.
Space Low Pass VST3 ID 1936934303	1000 to 20000	7500	Automatyczne	Redukuje zawartość wysokich częstotliwości lub skraca zanik wysokich częstotliwości w powiązanej ścieżce.
Space Mode VST3 ID 1193389001	Hall, IR	Hall	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Space Pre-Delay VST3 ID 432944070	0.0 to 200.0	60.0	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Space Pre-Delay. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Space Send Gain VST3 ID 1193558446	-60.0 to 6.0	-22.0	Automatyczne	Ustawia wzmocnienie dla nazwanego wejścia, wyjścia, pasma lub równoległej ścieżki wysyłania/powrotu.
Space Shimmer VST3 ID 1494550811	0 to 100	15	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Space Shimmer. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Space Wide VST3 ID 1193681145	0 to 360	240	Automatyczne	Ustawia rozproszenie stereo lub rozkład poprzeczny przetwarzanego sygnału.
Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326	0 to 100	100	Automatyczne	Ustawia równowagę pomiędzy oryginalnym sygnałem a całą przetworzoną ścieżką.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.