

TB Distortion

DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

Ett distorsionssystem i två lager med sex huvudsakliga drivkurvor, nivåberoende dynamik, ett parallellt TB-teckensteg, fokusfilter och mix/utgångskontroll.



Katalogversion: 1.3.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 11

1. Produktens syfte

Ett distorsionssystem i två lager med sex huvudsakliga drivkurvor, nivåberoende dynamik, ett parallellt TB-teckensteg, fokusfilter och mix/utgångskontroll.

En distorsionskurva täcker sällan subtil mättnad, trasig högtalaraggression, vikt digital rörelse och reaktiv dynamik. TB Distortion kombinerar en huvuddrivmotor med ett oberoende kontrollerat TB-lager så att färg kan byggas parallellt istället för att tvingas genom en seriell algoritm.

Vilket resultat det skapar

- Kontrollerad harmonisk berikning
- Aggressiva klippnings- och vikningsstrukturer
- Input-responsiv distorsionsrörelse
- Bandfokuserad parallell karaktär utan onödiga low-end-skador

Signalflöde

Input -> Low/High fokusfilter -> vald huvudenhetskurva med Dynamics -> parallellt TB-teckenskikt -> Mix -> Output

2. Komplettekt funktionsguide

Main Drive och Drive Type

Drive matar Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape eller Fold formning. Soft och Tube är progressiva; Hard och Fuzz är mer abrupta; Tape avrundar transienter; Fold skapar komplex icke-linjär inversion.

Dynamics

Negativa och positiva Dynamics-inställningar ändrar hur distorsionsintensiteten följer ingångsnivån. Använd små värden först; extremer överdriver avsiktligt rörelse.

TB-lager

TB Drive styr det parallella teckenlagret. Typerna Level, Sample, Time och Bias introducerar olika amplituder, stegvis, tidsvarierande eller asymmetriska beteenden.

Low och High fokus

De branta fokusgränserna definierar vilken region som betonas av distorsionsstrukturen. Höj Low för att skydda sub-bas; sänk High för att hålla brus borta från resultatet.

Mix och Output

Mix blandar hela den bearbetade sökvägen med originalet. Output kompenserar nivå så att tonbeslut inte förväxlas med ljudstyrka.

Fabriksprogram

Program går från ren värme och rörlighet till diodsprickor, sliten rulle, hopvikt rörelse och radiohaveri. Behandla dem som rutter och startpunkter i förstärkningsfasen.

3. Snabbstart

1. Ställ in Mix till 100 procent och Output för säker takhöjd.
2. Välj en Drive Type och höj Drive till önskad kärnstruktur.
3. Ställ in Low och High för att skydda eller framhäva ett band.
4. Justera Dynamics för reaktiv rörelse.
5. Lägg till TB Drive och välj dess typ.
6. Tillbaka Mix ner för parallell användning, sedan nivåmatcha Output.

4. Praktiska arbetsflöden

Parallellt sånggris

1. Välj Tube eller Tape.
2. Höj Low för att hålla plosiva rena.
3. Lägg till ett litet Bias eller Sample TB lager.
4. Minska Mix tills diktionen förblir klar.

Förväntat resultat: Sången blir brådslande och harmonisk detaljerad samtidigt som den förblir begriplig.

Förstörd trumslinga

1. Välj Fold eller Fuzz.
2. Drive hårt och begränsa fokusområdet.
3. Använd Time eller Sample TB tecken.
4. Automatisera Mix för övergångar.

Förväntat resultat: Slingan blir instabil och aggressiv medan den torra banan kan bevara stöten.

5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- High Drive och Fold inställningar kan skapa stark aliasing och nivåhöjning.

- Skydda övervakningsnivån innan du ändrar förinställningar.
- Använd Output för att jämföra med samma ljudstyrka.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamplingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 11 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisk; Bypass	Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.
Drive VST3 ID 95852938	0.0 to 36.0	6.0	Automatisk	Styr eller möjliggör icke-linjär densitet, harmonisk färg eller toppformning.
Drive Type VST3 ID 780322788	Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold	Soft	Automatisk	Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.
Dynamics VST3 ID 1443276820	-100.0 to 100.0	0.0	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Dynamics. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
High VST3 ID 3202466	20 to 20000	20000	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för High. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Low VST3 ID 107348	20 to 20000	20	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Low. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Automatisk	Ställer in balansen mellan den ursprungliga signalen och den fullständiga bearbetade vägen.
Output VST3 ID 1141971201	-24.0 to 12.0	0.0	Automatisk	Ställer in eller begränsar den slutliga utgångsnivån efter plugin-programmets huvudbearbetning.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown	Init	Automatisk	Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.
TB Drive VST3 ID 595685308	0.0 to 100.0	0.0	Automatisk	Styr eller möjliggör icke-linjär densitet, harmonisk färg eller toppformning.
TB Type VST3 ID 1266625224	Level, Sample, Time, Bias	Level	Automatisk	Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.

Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.