


TB Volume

DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

Ett fokuserat stereolänkat nivåverktyg med dB och procentuella visningslägen plus utgångstoppskydd.



Katalogversion: 1.2.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 3

1. Produktens syfte

Ett fokuserat stereolänkat nivåverktyg med dB och procentuella visningslägen plus utgångstoppskydd.

Ett enkelt förstärkningssteg är användbart för automatisering, trimning och nivåmatchning, men många verktyg omger det med mätning och routing som saktar ner grundläggande arbete. TB Volume behåller ett underliggande nivåvärde och gör att det kan ses i dB eller en lika hög ljudstyrka-inspirerad procentskala utan att ändra ljudet när lägena växlar.

Vilket resultat det skapar

- Fast och repeterbar nivåtrim
- Mode omkoppling utan förstärkningshopp
- Clean automatisering av en normaliserad slutpunkt
- Stereo-kopplat toppskydd i den utplacerade designen

Signalflöde

Input -> normaliserad nivåmappning visas som dB eller procent -> stereolänkat utgångsskydd -> utgång

2. Komplett funktionsguide

Mode

dB-läget visar ett konventionellt förstärkningsområde; procentläge visar samma underliggande normaliserade nivå på en 0-300 procents skala. Om du ändrar Mode ändras presentationen, inte den aktuella ljudnivån.

Normalized Level

Den värdsynliga nivåslutpunkten går från 0 till 1 och mappas av det valda visningsläget. Mittpunkten är den neutrala referensen i den aktuella designen.

Toppskydd

Den utplacerade designen inkluderar stereolänkat sample-peak-skydd med kort lookahead nästan full skala. Behandla det som säkerhet, inte som en mastering-begränsare.

Automation

Automatisera den normaliserade nivån för toningar och scenbyten. Eftersom båda visningslägena adresserar samma värde, förvänta dig inte separata automatiseringsbanor för dB och procent.

3. Snabbstart

1. Välj dB eller procentvisning.
2. Ställ in nivån medan du övervakar nedströmsbussen.
3. Använd bypass för en sann nivåjämförelse.
4. Skrivautomatisering på Normalized Level.
5. Lämna takhöjd; lita inte på toppskydd för rutinmässig förstärkning.

4. Praktiska arbetsflöden

Level matchning

1. Placera TB Volume efter processorn som utvärderas.
2. Justera nivån tills den förbikopplade och bearbetade ljudstyrkan matchar.
3. Ta det tonala beslutet först efter matchning.

Förväntat resultat: Jämförelser återspeglar bearbetningskaraktär snarare än högre-är-bättre bias.

Simple bleknar

1. Välj önskat visningsläge.
2. Automatisera Normalized Level från tystnad till målet.
3. Använd kurvformen DAW för att definiera uttoningen.

Förväntat resultat: En ren stereolänkad toning skapas med en automatiseringsbana.

5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- Peak-skydd är inte true-peak mastering-kontroll.
- Procent är en visningsmapping, inte linjär uppfattad ljudstyrka för varje källa.
- Stora förstärkningar höjer ljudgolvet och nedströms bearbetningsnivån.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamlingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 3 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisk; Bypass	Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.
Mode VST3 ID 3357091	dB, %	dB	Automatisk	Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.
Normalized Level VST3 ID 102865796	0.0000 to 1.0000	0.5000	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Normalized Level. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.

Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.