

TB Noise Remover

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

ตัวประมวลผลการกู้คืนเป้าหมายที่มีขั้นตอนการลดคอร์พร้อมโมดูลสำหรับเสียงฟอ เสียงฮัม เสียงสะท้อน การคลิก เสียงก้อง และยอดที่ถูกตัด



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 2.2.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรมมองเห็นได้: 10

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

ตัวประมวลผลการกู้คืนเป้าหมายที่มีขั้นตอนการลดคอร์พร้อมโมดูลสำหรับเสียงฟอ เสียงฮัม เสียงสะอื้น การคลิก เสียงก้อง และยอดที่ถูกตัด

บทสนทนา พ็อดคาสต์ เสียงร้อง และการบันทึกเสียงภาคสนามอาจมีข้อผิดพลาดหลายประเภทในคราวเดียว ประตุที่ดูดซับเพียงประตุเดียวไม่สามารถแยกแยะบรรยากาศที่คงที่จากการฮัม เสียงคลิก หรือคลิปหนีบกระดาษได้ TB Noise Remover จัดเตรียมปริมาณการล้างข้อมูลส่วนกลางและสวิตช์เป้าหมาย เพื่อให้เฉพาะโมดูลการกู้คืนที่จำเป็นเท่านั้นที่มีส่วนร่วม

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- ลดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมและเสียงห้อง
- การควบคุมฮัม 50/60 Hz เป้าหมาย
- การระงับเสียงฟู เสียงสะอื้น เสียงคลิก และเสียงก้องต่ำ
- การซ่อมแซมเหตุการณ์ที่ถูกตัดทางเลือก

การไหลของสัญญาณ

Input -> Basic การกู้คืนและ Reduction ควบคุม -> เลือก Hiss/Hum/สะอื้น/คลิก/Rumble โมดูล -> Clip Repair -> เอาต์พุต

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

Basic และ Reduction

Basic เปิดใช้งานเส้นทางการกู้คืนบรรทัดหลัก Reduction

ย้ายจากการล้างข้อมูลตามธรรมชาติแบบเบาไปสู่การปราบปรามที่รุนแรงยิ่งขึ้น เพิ่มขึ้นกว่าจะควบคุมเสียงรบกวนได้เท่านั้น

Hiss

กำหนดเป้าหมายเสียงรบกวนความถี่สูงในวงกว้าง เช่น เสียงปรี่แอมป์หรือเสียงรบกวนจากระบบอากาศ

การใช้มากเกินไปอาจทำให้พยัญชนะและฉาบที่อืดได้

50 เฮิร์ตซ์ และ 60 Hz Hum

เลือกกลุ่มสายหลักที่ตรงกับการบันทึก อย่าเปิดใช้งานทั้งสองอย่างโดยอัตโนมัติ

ใช้อันที่สอดคล้องกับรูปแบบพื้นฐานและฮาร์โมนิกที่เกิดขึ้นจริง

Digital Whine

กำหนดเป้าหมายโทนเสียงอิเล็กทรอนิกส์แคบที่เสถียร ตรวจสอบด้วยหูฟังเพราะโน้ตดนตรีที่ต่อเนื่องอาจมีลักษณะคล้ายกับเสียงสะอื้น

Clicks

ตรวจจับและลดแรงกระตุ้นระยะสั้นที่แยกไว้ ใช้อับเสียงคลิกด้วยปากหรือเห็นดิจิทัลอล

จากนั้นตรวจสอบว่าคำชั่วคราวของดรัมยังคงอยู่ครบถ้วน

Low Rumble

ลดพลังงานทางกล การบังคับควบคุม หรือการจรรยาที่ต่ำมาก

ตรวจสอบว่าเสียงเบสพื้นฐานและน้ำหนักเสียงไม่ได้ถูกลบออกโดยไม่จำเป็น

Clip Repair

พยายามสร้างรูปร่างยอดที่แบนหรือเสียหายขึ้นมาใหม่ ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลที่ไม่เคยบันทึกไว้ได้ และควรได้รับการประเมินที่ละเอียดการณ

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. เริ่มต้นด้วยการเปิดใช้งาน Basic เท่านั้น
2. ยก Reduction ขึ้นจนกระทั่งควบคุมเสียงที่คงที่โดยไม่มีการเคลื่อนไหวที่เป็นน้ำ
3. เปิดใช้งานโมดูลเป้าหมายครั้งละหนึ่งโมดูล
4. เลือกการรักษาฮัมเพลง 50 Hz หรือ 60 Hz ตามการบันทึก
5. ตรวจสอบพยานะค่าพูด ลมหายใจ และดนตรีชั่วคราว
6. ใช้ Clip Repair เฉพาะเมื่อมีพีคที่ถูกตัดออกเท่านั้น

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

การล้างพอดแคสต์

1. เปิดใช้งาน Basic และใช้ Reduction ระดับปานกลาง
2. เพิ่ม Hiss หากเสียงปรี่แอมป์ยังคงอยู่
3. เพิ่ม 50 หรือ 60 Hz Hum เมื่อได้ยินเท่านั้น
4. ตรวจสอบลมหายใจและเสียง S ในการเปรียบเทียบบายพาส

ผลที่คาดหวัง: คำพูดจะชัดเจนขึ้นในขณะที่ห้องและเสียงที่เป็นธรรมชาติยังคงเชื่อได้

การซ่อมแซมการบันทึกภาคสนาม

1. เริ่มต้นด้วย Low Rumble สำหรับการจัดการหรือพลังงานการจราจร
2. ใช้ Digital Whine สำหรับโทนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่เสถียร
3. เปิดใช้งาน Clicks เฉพาะเมื่อแรงกระตุ้นยังคงอยู่
4. ใช้ขั้นตอนปานกลางหลายขั้นตอนแทนค่าสูงสุด Reduction

ผลที่คาดหวัง: ข้อผิดพลาดหลายประเภทจะลดลงโดยไม่ต้องบังคับให้อัลกอริทึมเดียวแก้ไขทุกอย่าง

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ควบคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความดังที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ดังกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบายพาสปลั๊กอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- การบูรณะเป็นแบบห้กลับและไม่สามารถสร้างรายละเอียดที่ปิดไว้ทั้งหมดขึ้นมาใหม่ได้

- การประมวลผลที่นักหน่วงสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีน้ำหรือมีรั้วรอบขอบชิดได้
- เก็บบันทึกต้นฉบับไว้เสมอ
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่พลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คำนวณอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ์ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่บล็อก
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาดู: รีโหลดโปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่จะเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์ไฮสตรให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 10 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังไฮสตร จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เติมเมื่อสัญญาณไฮสตรเปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะไฮสตร	ฟังก์ชัน
50 Hz Hum VST3 ID 99638171	Off, On	Off	อัดโนมัต	การควบคุมไฮสตรอัดโนมัตสำหรับ 50 Hz Hum ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
60 Hz Hum VST3 ID 99638202	Off, On	Off	อัดโนมัต	การควบคุมไฮสตรอัดโนมัตสำหรับ 60 Hz Hum ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Basic VST3 ID 93508654	Off, On	On	อัดโนมัต	การควบคุมไฮสตรอัดโนมัตสำหรับ Basic ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัดโนมัต; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั๊กอินที่สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดสุดท้ายพาสที่ไฮสตรมองเห็นได้
Clicks VST3 ID 789769195	Off, On	Off	อัดโนมัต	การควบคุมไฮสตรอัดโนมัตสำหรับ Clicks ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Clip Repair VST3 ID 1460400893	Off, On	Off	อัดโนมัต	การควบคุมไฮสตรอัดโนมัตสำหรับ Clip Repair ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Digital Whine VST3 ID 123403319	Off, On	Off	อัดโนมัต	การควบคุมไฮสตรอัดโนมัตสำหรับ Digital Whine ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Hiss VST3 ID 3202849	Off, On	Off	อัดโนมัต	การควบคุมไฮสตรอัดโนมัตสำหรับ Hiss ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Low Rumble VST3 ID 1092091653	Off, On	Off	อัดโนมัต	การควบคุมไฮสตรอัดโนมัตสำหรับ Low Rumble ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Reduction VST3 ID 2039460467	0 to 100	70	อัดโนมัต	กำหนดความรุนแรงของกระบวนการที่กำหนดคิอซีองส่งผลต่อสัญญาณ

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปลผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณไฮสตร VST3 ที่ติดตั้ง
รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา
คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่ไฮสตรมองเห็นได้รับการบันทึกไว้