

TB Resonator

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

ตัวเรโซแนนซ์แปดโหมดที่สามารถเล่นได้ ซึ่งเปลี่ยนพลังงานชั่วคราวที่เข้ามาและพลังงานที่ยังยืนให้เป็นวัสดุที่มีลักษณะคล้ายแบบจำลองทางกายภาพที่ได้รับการปรับแต่ง



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 1.0.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรัมมองเห็นได้: 7

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

ตัวเรโซแนนซ์แปดโหมดที่สามารถเล่นได้ ซึ่งเปลี่ยนพลังงานชั่วคราวที่เข้ามาและพลังงานที่ยั่งยืนให้เป็นวัสดุที่มีลักษณะคล้ายแบบจำลองทางกายภาพที่ได้รับการปรับแต่ง

EQ สามารถเน้นความถี่ที่มีอยู่ได้ แต่ไม่สามารถสร้างลักษณะการทำงานแบบยั่งยืนของตัวเรโซแนนซ์ได้ เสียงก้องสร้างพื้นที่แต่ไม่ได้กำหนดเนื้อหาทางดนตรี TB Resonator สร้างความตื่นเต้นให้กับโหมดเสถียรแปดโหมด ดังนั้นกลอง เสียง กีตาร์ เสียงร้อง และเอฟเฟกต์ต่างๆ จึงสามารถส่งเสียงกริ่งได้ เช่น เครื่องสาย ไม้ โลหะ แคมเบอร์ หรือการเพอร์คัชชันที่ได้รับการปรับแต่ง

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- ปรับเสียงสะท้อนจาก C1 ถึง C7
- การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องจากแบบอ่อนเป็นสายเป็นโลหะ
- พฤติกรรมการกระตุ้นแบบ Strike-to-drive
- Memory จากตัวสั่นไปจนถึงทาง 30 วินาที

การไหลของสัญญาณ

Input การวิเคราะห์การกระตุ้น -> **Touch** การถ่วงน้ำหนัก -> รีโซเนเตอร์แบบโมดัลแปดตัวที่ปรับแต่งโดย **Tune** และ **Body** -> การสลายที่ควบคุมโดย **Memory** -> **Mix**

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

Tune

ตั้งค่าศูนย์กลางเรโซแนนซ์จาก C1/32.7 Hz ถึง C7/2093 Hz

Body

เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องผ่านความสัมพันธ์แบบโมดัลที่นุ่มนวล คล้ายเชือก และเป็นโลหะ มันเปลี่ยนความกลมกลืนและการแสดงผลของวัสดุ

Touch

ย้ายจากการกระตุ้นแบบเน้นการนัดหยุดงานไปสู่การขับเคลื่อนแบบยั่งยืน การตั้งค่า Low โปรดปรานชั่วคราว; การตั้งค่าที่สูงจะทำให้ร่างกายมีพลังงานอย่างต่อเนื่อง

Memory

ควบคุมการสลายตัวของกิริยาจริงจาก 40 ms ถึง 30 วินาที ค่าที่ยาวสามารถคงอยู่ในวลีต่างๆ และใช้พื้นที่ว่างด้านบน

Mix

ผสมผสานเนื้อหาเรโซแนนซ์กับแหล่งกำเนิด ที่ระดับสูงสุด Mix ปลั๊กอินจะทำงานเหมือนกับเครื่องดนตรีที่ตื่นเต้นกับอินพุตมากกว่า

โปรแกรม

โปรแกรมครอบคลุมถึงแคมเบอร์ เครื่องสาย กลองปรับเสียง กีตาร์ซิมพาเทติก แก้วเสียงร้อง ไม้เบส เสียงระฆัง ดอกไม้ และไดรอนขับเคลื่อน

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. ตั้งค่า Tune เป็นเพลงหรือระดับเสียงของวัตถุที่ต้องการ
2. เลือก Body โดยการฟังโครงสร้างช่วงเวลา
3. ตั้งค่า Touch สำหรับลักษณะการทำงานของแหล่งที่มาที่หยุดหรือต่อเนื่อง
4. ตั้งค่า Memory สำหรับการสลายตัวที่ต้องการ
5. ยก Mix จนกระทั่งตัวเรโซแนนซ์อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
6. ออกจากพื้นที่ว่างสำหรับโหมดที่ทับซ้อนกัน

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

กลองปรับ

1. ใช้ Tune ต่ำหรือกลาง
2. ตั้งค่า Touch ไปทาง Strike
3. ใช้ Memory แบบสั้นถึงปานกลาง
4. เลือก Body แบบเมทัลลิกน้อยกว่า และ Mix แบบปานกลาง

ผลที่คาดหวัง: กลองมีลำตัวดนตรีที่ชัดเจนและควบคุมได้

เสียงพิมพ์โดยรอบ

1. ใช้ Tune ที่เสถียร
2. ตั้งค่า Touch ไปทาง Drive
3. ใช้ Memory แบบยาว และโลหะหรือสตริง Body
4. ทำให้ Mix อัดโนมิดีๆ

ผลที่คาดหวัง: พลังงานจากแหล่งกำเนิดที่ยั่งยืนจะกระตุ้นเครื่องดนตรีเรโซแนนซ์ที่มีวิวัฒนาการมายาวนาน

5. การทำงานอัดโนมิดี เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ควบคุมอัดโนมิดีเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจูงใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความถี่ที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ดังกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบายพาสปลั๊กอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัดโนมิดี และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- Long Memory อนุญาตให้ใช้ส่วนท้ายหลังจากหยุดการขนส่ง
- โหนดเรโซแนนซ์อาจขัดแย้งกับคีย์เพลง
- High Mix และการกระตุ้นที่ทับซ้อนกันสามารถสร้างจุดสูงสุดได้อย่างรวดเร็ว
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล

- ระดับที่ไม่คาดคิด: คินคาอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่านุรักษ์ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่ละเอียด
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาด: รีโพลด์โปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่จะเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์โฮสต์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 7 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังโฮสต์ จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เติมเมื่อสัญญาณโฮสต์เปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Body VST3 ID 3029410	SOFT 0% to METAL 100%	STRING 50%	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Body ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	อัตโนมัติ; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลสวิตช์อื่นที่สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดบายพาสที่โฮสต์มองเห็นได้
Memory VST3 ID 1069726977	40 ms to 30.0 s	1.10 s	อัตโนมัติ	ตั้งค่ารยะเวลาที่ตัวตรวจจับ เอนVELOP เสียงสะท้อนหรือกระบวนการรีโซแนนซ์ที่เกี่ยวข้องใช้ในการกู้คืนหรือสลายไป
Mix VST3 ID 108124	0% to 100%	35%	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความสมดุลระหว่างสัญญาณเดิ์งเดิมและเส้นทางที่ประมวลผลโดยสมบูรณ์
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone	Init	อัตโนมัติ	เลือกโปรแกรมจากโรงงาน การโหลดโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั๊กอินที่ประสานกัน
Touch VST3 ID 110550847	STRIKE 0% to DRIVE 100%	NATURAL 50%	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Touch ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Tune VST3 ID 3571704	C1 32.7 Hz to C7 2093 Hz	C3 130.8 Hz	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความถี่หลัก บันทึกละ หรือศูนย์สเปกตรัมที่ใช้โดยฟังก์ชันนี้

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้ง รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่โฮสต์มองเห็นได้รับการบันทึกไว้