

TB Distortion

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Hệ thống biến dạng hai lớp với sáu đường cong truyền động chính, động lực học phụ thuộc vào cấp độ, giai đoạn ký tự TB song song, bộ lọc lấy nét và điều khiển trộn/đầu ra.



Phiên bản danh mục: 1.3.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 11

1. Mục đích sản phẩm

Hệ thống biến dạng hai lớp với sáu đường cong truyền động chính, động lực học phụ thuộc vào cấp độ, giai đoạn ký tự TB song song, bộ lọc lấy nét và điều khiển trộn/đầu ra.

Một đường cong biến dạng hiếm khi bao gồm độ bão hòa tĩnh tế, sự gây hấn của loa bị hỏng, chuyển động kỹ thuật số bị gấp và động lực phản ứng. TB Distortion kết hợp động cơ truyền động chính với lớp TB được kiểm soát độc lập để màu sắc có thể được tạo song song thay vì buộc phải thông qua một thuật toán nối tiếp.

Nó tạo ra kết quả gì

- Làm giàu sóng hài có kiểm soát
- Kết cấu cắt và gấp mạnh mẽ
- Input-chuyển động biến dạng đáp ứng
- Nhân vật song song tập trung vào băng tần mà không gây sát thương cấp thấp không cần thiết

Luồng tín hiệu

Input -> Low/High bộ lọc tiêu điểm -> đường cong ổ đĩa chính được chọn với Dynamics -> lớp ký tự TB song song -> Mix -> Output

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Chính Drive và Drive Type

Drive cấp dữ liệu Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape hoặc Fold định hình. Soft và Tube là lũy tiến; Hard và Fuzz đột ngột hơn; Tape làm tròn quá độ; Fold tạo ra sự đảo ngược phi tuyến tính phức tạp.

Dynamics

Cài đặt Dynamics âm và dương thay đổi cường độ biến dạng theo mức đầu vào. Trước tiên hãy sử dụng các giá trị nhỏ; cực đoan cố tình phóng đại chuyển động.

Lớp TB

TB Drive điều khiển lớp ký tự song song. Các loại Level, Sample, Time và Bias giới thiệu các hành vi có biên độ, bước, thay đổi theo thời gian hoặc không đối xứng khác nhau.

Low và High tập trung

Giới hạn tiêu điểm dốc xác định vùng nào được nhấn mạnh bởi cấu trúc biến dạng. Nâng Low để bảo vệ âm trầm phụ; hạ thấp High để tránh kết quả bị xì hơi.

Mix và Output

Mix kết hợp đường dẫn đã xử lý hoàn chỉnh với đường dẫn gốc. Output bù mức để quyết định âm sắc không bị nhầm lẫn với âm lượng.

Chương trình nhà máy

Các chương trình chuyển từ nhiệt sạch và hiện tượng nở ống sang vết nứt đi-ốt, cuộn dây bị mòn, chuyển động gấp và hỏng sóng vô tuyến. Hãy coi chúng như định tuyến và điểm bắt đầu của giai đoạn đạt được.

3. Bắt đầu nhanh

1. Đặt Mix thành 100 phần trăm và Output để có khoảng không an toàn.
2. Chọn Drive Type và nâng Drive lên kết cấu lõi mong muốn.
3. Đặt Low và High để bảo vệ hoặc nhấn mạnh một dải.
4. Điều chỉnh Dynamics cho chuyển động phản ứng.
5. Thêm TB Drive và chọn loại của nó.
6. Quay lại Mix để sử dụng song song, sau đó khớp cấp độ Output.

4. Quy trình làm việc thực tế

Giọng hát song song

1. Chọn Tube hoặc Tape.
2. Nâng Low lên để giữ cho âm mưu luôn sạch sẽ.
3. Thêm một lớp Bias hoặc Sample TB nhỏ.
4. Giảm Mix cho đến khi chuyển hướng vẫn rõ ràng.

Kết quả mong đợi: Giọng hát trở nên khản trương và chi tiết hài hòa trong khi vẫn dễ hiểu.

Vòng trống bị phá hủy

1. Chọn Fold hoặc Fuzz.
2. Drive cứng và thu hẹp phạm vi lấy nét.
3. Sử dụng ký tự Time hoặc Sample TB.
4. Tự động hóa Mix cho quá trình chuyển đổi.

Kết quả mong đợi: Vòng lặp trở nên không ổn định và hung hãn trong khi đường đi khô ráo có thể duy trì lực tác động.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cảm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.
- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Cài đặt High Drive và Fold có thể tạo ra hiện tượng răng cưa và tăng cấp độ mạnh.
- Bảo vệ mức độ giám sát trước khi thay đổi cài đặt trước.
- Sử dụng Output để so sánh ở mức âm lượng bằng nhau.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cắm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cắm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 11 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần hỗ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Drive VST3 ID 95852938	0.0 to 36.0	6.0	Tự động hóa	Kiểm soát hoặc cho phép mật độ phi tuyến tính, màu sắc hài hòa hoặc hình dạng đỉnh.
Drive Type VST3 ID 780322788	Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold	Soft	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Dynamics VST3 ID 1443276820	-100.0 to 100.0	0.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Dynamics. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
High VST3 ID 3202466	20 to 20000	20000	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho High. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Low VST3 ID 107348	20 to 20000	20	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Low. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Tự động hóa	Đặt sự cân bằng giữa tín hiệu gốc và đường dẫn được xử lý hoàn chỉnh.
Output VST3 ID 1141971201	-24.0 to 12.0	0.0	Tự động hóa	Đặt hoặc giới hạn mức đầu ra cuối cùng sau quá trình xử lý chính của plug-in.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown	Init	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.
TB Drive VST3 ID 595685308	0.0 to 100.0	0.0	Tự động hóa	Kiểm soát hoặc cho phép mật độ phi tuyến tính, màu sắc hài hòa hoặc hình dạng đỉnh.
TB Type VST3 ID 1266625224	Level, Sample, Time, Bias	Level	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.